


InSite Prepress Portal und InSite Storefront

Systeme
Version 5.0

Upgrade-Handbuch
Deutsch

72-3667L-DE Rev B

Copyright

© Kodak, 2007. Alle Rechte vorbehalten.

Creo, eCentral, Prinergy, Prinergy Connect und Prinergy Powerpack sind Marken von Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript und PageMaker sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter und LaserWriter sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Macintosh ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome und PANTONE MATCHING SYSTEM sind Eigentum von Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry und PEARLgold sind eingetragene Warenzeichen der Presstek, Inc.

XEROX® ist eine Marke der XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

Intern 72-3667L-DE Rev B

Überarbeitet im September 2007

Inhalte

Übersicht 1
Installation von Microsoft-Sicherheitsupdates 1
Ausführen des Upgrades 1
Aktualisieren der Prepress Portal-Software von Version 4.5.x auf 5.0.y 2
    Prüfen der Aktualisierung 8
Migrieren von Daten aus Version 4.5 8
    Aktualisieren von Benutzerrechten auf Benutzerrollen 8
    Neuerstellen benutzerdefinierter Anmeldeseiten, Kopf- und Fußzeilen 9
    Neuerstellen angepasster E-Mail-Nachrichten 10
    Verschieben angepasster Job-Info-Bögen und Upload-Info-Bögen 10
Aktualisieren des InSite System von Version 5.0.x auf 5.0.y 10

Überarbeitet im September 2007

Übersicht

Dieses Dokument enthält Anleitungen, die Sie durch die Aktualisierung eines Kodak® InSite™ Prepress Portal-Systems (früher als InSite-Software bezeichnet) und der Kodak InSite Storefront-Software führen. Für das Upgrade benötigen Sie mindestens Prepress Portal Version 4.5. Wenn Sie eine frühere Version installiert haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kodak-Fachhändler.

Hinweis: Um die InSite 5.0.x-Software mit der Kodak Prinergy® Connect™- oder Prinergy Powerpack™-Workflow-Software verwenden zu können, muss die Prinergy Connect- oder Prinergy Powerpack-Software mindestens Version 4.0.2.1 aufweisen.

Installation von Microsoft-Sicherheitsupdates

Vergewissern Sie sich vor der Aktualisierung des Prepress Portal- und Storefront-Servers, dass alle Microsoft® Windows®-Sicherheitsupdates (auch bekannt als Hotfixes) eingespielt wurden.

Hinweis: Für bestimmte Sicherheitsupdates muss auf dem Server das Windows 2000 Service Pack 4 installiert sein. Spielen Sie die Updates erst ein, nachdem Sie Service Pack 4 auf dem Server installiert haben.

So prüfen Sie, welche Sicherheitsupdates bereits verfügbar, aber noch nicht installiert sind:

1. Stellen Sie auf dem Prepress Portal- und Storefront-Server eine Verbindung zur Microsoft-Website unter http://www.microsoft.com/ her. Klicken Sie auf **Security** (Sicherheit).
2. Klicken Sie unter **Current Security Updates** (Aktuelle Sicherheitsupdates) auf **Windows Security Update** (Windows-Sicherheitsupdates), um die neuesten Windows-Sicherheitsupdates herunterzuladen und zu installieren.
3. Starten Sie den Prepress Portal- und Storefront-Server neu.

Ausführen des Upgrades

Sie müssen das Upgrade direkt auf dem Prepress Portal- und Storefront-Server vornehmen. Eine Remote-Verbindung ist für die Installation nicht ausreichend. Zum Ausführen des Upgrades müssen Sie den Benutzernamen (in der Regel ARAXI) und das Passwort für den Prepress Portal- und Storefront-Server kennen.

Wenn sich Ihre Prepress Portal- und Storefront-Systeme innerhalb einer DMZ-Konfiguration befinden, benötigen Sie ferner das InSiteService-Passwort.

Tipp: Um herauszufinden, ob Ihr Prepress Portal- und Storefront-Server in einer DMZ-Konfiguration installiert ist, schauen Sie im oberen Bereich der Homepage von InSite Administration nach, oder klicken Sie auf der Prepress Portal-Anmeldeseite auf **Systemdiagnose**.

Informationen zur Aktualisierung des Prepress Portal-Systems von Version 5.0.x auf 5.0.y finden Sie auf Seite 10.

Aktualisieren der Prepress Portal-Software von Version 4.5.x auf 5.0.y

Wenn die InSite 4.5.x-Software in ein Kodak InSite Creative Workflow-System oder Kodak InSite Asset Library integriert ist, finden Sie Informationen unter *Upgrading to Prepress Portal 5.0.3 With Creative Workflow and Asset Library 3.0.3* (Aktualisieren auf Prepress Portal 5.0.3 mit Creative Workflow und Asset Library 3.0.3) im eCentral®-Portal unter https://ecentral.creo.com/. Vor der Aktualisierung von InSite 4.5.x auf Prepress Portal 5.0.y müssen Sie erst den Creative Workflow/Asset Library-Server aktualisieren.

Wichtig: Vor dem Start des Upgrades müssen Sie am Prepress Portal-Server mit einem Administrator-Benutzernamen und Passwort angemeldet sein, unter denen der InSite-Dienst ausgeführt wird – in der Regel entweder ARAXI oder InSiteService.

Wichtig: Falls das Upgrade fehlschlägt, klicken Sie NICHT auf **Abbrechen**. Notieren Sie sich die Fehlermeldung, und fahren Sie mit der Aktualisierung fort. Wenden Sie sich an einen Kodak-Kundendienstmitarbeiter, um den Fehler zu melden.

1. Legen Sie die Oracle 10-DVD in das DVD-Laufwerk ein.

   Oder:

   Kopieren Sie alle Oracle 10-Komponenten in den Stamm des Laufwerks **E** auf dem Prepress Portal-Server:

   a. Erstellen Sie auf der Stammebene des Laufwerks **E** einen neuen Ordner mit dem Namen **Oracle10.2**.

   b. Kopieren Sie die Dateien von der Oracle 10-DVD in den Ordner **Oracle10.2**.

   c. Klicken Sie im Windows-Menü **Start** auf **Eingabeaufforderung**. Geben Sie `subst O: E:\Oracle10.2` ein, und drücken Sie die EINGABE-Taste.

2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Prepress Portal-Servers auf das Symbol **InSite Administrator**.

3. Suchen Sie unter **Software-Aktualisierungen** nach der Meldung `1 InSite Update Available` (1 InSite-Aktualisierung verfügbar).

   Tipp: Wenn die Meldung `There are no software updates available` (Es stehen keine Software-Aktualisierungen zur Verfügung.) angezeigt wird, klicken Sie auf **Jetzt prüfen**, damit das System nach Aktualisierungen sucht.

4. Klicken Sie auf `1 InSite Update Available` (1 InSite-Aktualisierung verfügbar), um die Aktualisierung anzuwenden.

5. Klicken Sie auf **Versionshinweise**, lesen Sie die Informationen, und schließen Sie dann das Fenster.

6. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

7. Klicken Sie auf **OK**.

   Daraufhin wird eine Wartungsmeldung angezeigt.

   Hinweis: Sie können diese Meldung so ändern, wie sie Ihre Kunden während des Upgrades sehen sollen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Wartungsmeldung für Ihre Kunden finden Sie in der InSite Administration-Hilfe.

8. Klicken Sie auf **Jetzt herunterfahren**.
9. Klicken Sie auf **Öffnen**.

   Daraufhin wird das InSite-Installationsprogramm gestartet.

10. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
11. Geben Sie im Dialogfeld **NT User Account** (NT-Benutzerkonto) die Passwortdaten an:

    a. Geben Sie im Feld **Password** (Passwort) Ihr Passwort ein. Wenn sich Ihr Prepress Portal-System nicht innerhalb einer DMZ-Konfiguration befindet, lautet das Passwort in der Regel ARAXI.

       Hinweis: Wenn Sie InSite 4.5.x für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack aktualisieren, muss das Passwort für das InSite ARAXI-Konto mit dem Passwort für das Prinergy ARAXI-Konto auf dem Primärserver übereinstimmen.

    b. Wiederholen Sie im Feld **Confirm password** (Passwort bestätigen) die Eingabe Ihres Passwortes.

    c. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

12. Sie werden aufgefordert, den Speicherort des Oracle 10-Installationsprogramms anzugeben. Geben Sie das DVD-Laufwerk (in der Regel **H**) oder die Netzwerkfreigabe ein, auf der sich Oracle befindet (in der Regel **O**). Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Die Oracle-Softwareaktualisierung kann ungefähr 30 bis 60 Minuten dauern.

    Wichtig: Sie können nicht fortfahren, bis das Installationsprogramm gefunden und bestätigt wurde.

13. Der Zusammenfassungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Daraufhin aktualisiert das Installationsprogramm die InSite 4.5.x-Software auf Ihrem System. Nach Abschluss der Installation wird der Assistent für InSite Configuration Utility (ICU) angezeigt.




Abbildung 1: Willkommensbildschirm von InSite Configuration Utility (ICU)

14. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
15. Wenn Sie über Prepress Portal für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack verfügen, wird der Informationsbildschirm für den Prinergy-Primärserver angezeigt. Überprüfen Sie den Namen und die IP-Adresse Ihres Servers, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
16. Geben Sie im Bildschirm **Administrative Credentials** (Administratoranmeldedaten) den Benutzernamen und das Passwort als Administrator ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
17. Geben Sie im Bildschirm InSite Administrator das InSite Administrator-Passwort ein: `CreBPNumber!`, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Hinweis: Das Ausrufezeichen (!) ist Teil des sicheren Passworts.

18. Wenn Sie über Prepress Portal für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack verfügen, wird der Bildschirm **DMZ Mode** (DMZ-Modus) angezeigt.

    - Wenn sich Ihr Prepress Portal-System nicht innerhalb einer DMZ-Konfiguration befindet, klicken Sie auf **Next** (Weiter).
    - Wenn sich Ihr Prepress Portal-System *innerhalb* einer DMZ-Konfiguration befindet:
        - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Run InSite in DMZ mode** (InSite im DMZ-Modus ausführen).
        - Vergewissern Sie sich, dass das InSiteService-Passwort korrekt ist.




Abbildung 2: ICU — Bildschirm „DMZ Mode“ (DMZ-Modus)

    - Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Hinweis: Weitere Informationen über Prepress Portal in einer DMZ finden Sie im *InSite DMZ Network Configuration Guide* (Netzwerkkonfigurationsleitfaden für InSite DMZ), der vom eCentral®-Portal unter https://ecentral.creo.com/ heruntergeladen werden kann.

19. Wenn Ihre Jobs auf mehreren Servern gespeichert sind, wird der Bildschirm **Job Hosting Servers** (Job-Host-Server) angezeigt. Bestätigen Sie, dass alle Job-Host-Server ausgeführt sind. So aktualisieren Sie die Liste:

    - Wählen Sie unter **Enable** (Aktivieren) den Server aus, auf dem Ihre Jobs gespeichert sind.
    - Geben Sie unter **IP Address** (IP-Adresse) die IP-Adresse des Servers ein.
    - Für alle Prinergy-Sekundärserver und Windows- (Dritt-) Server wählen Sie **SMB Direct/Native** (SMB Direkt/Nativ). Für alle UNIX-Server, die Jobs speichern, wählen Sie **SMB over NetBIOS** (SMB über NetBIOS).




Abbildung 3: ICU – Bildschirm „Job Hosting Servers“ (Job-Host-Server)

    - Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

20. Wenn Sie einen oder mehrere Verteilungsserver mit Ihrem Prepress Portal-Server verbunden haben, wird das Dialogfeld **Distribution Server** (Verteilungsserver) angezeigt. Bestätigen Sie die IP-Adresse der jeweiligen Verteilungsserver, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

    Weitere Informationen über Verteilungsserver finden Sie im *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Handbuch zur Systemverwaltung), das in InSite Administration unter **Documentation** (Dokumentation) heruntergeladen werden kann.

21. Wenn Ihr Prepress Portal-Server mehrfach vernetzt ist, aktivieren Sie im Bildschirm **Multihomed Server Setup** (Mehrfachvernetzung konfigurieren) das Kontrollkästchen **Multihomed Server** (Mehrfach vernetzter Server), und überprüfen Sie die IP-Adressen. Vergewissern Sie sich, dass **HTTPS (SSL) Access Only** [Nur HTTPS (SSL) -Zugriff] ausgewählt ist. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).




Abbildung 4: ICU – Bildschirm „Multihomed Server Setup“ (Mehrfachvernetzung konfigurieren)

22. Vergewissern Sie sich, dass im Bildschirm **Email Relay Server** (E-Mail-Relay-Server) Ihr E-Mail-Relay-Server angezeigt wird. Wenn der Server nicht aufgelistet ist, geben Sie entweder den DNS-Namen (empfohlen) oder die IP-Adresse Ihres E-Mail-Relay-Servers ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Das Fenster **Configuration Summary** (Konfigurationszusammenfassung) wird angezeigt.

23. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

    Daraufhin beginnt der ICU-Assistent, Ihr Prepress Portal-System zu konfigurieren. Nach Abschluss der Konfiguration wird eine Liste der ausgeführten Schritte angezeigt.

24. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

25. Klicken Sie im Bildschirm **Configuration Results** (Konfigurationsergebnisse) auf **Done** (Erledigt), und klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

26. Stellen Sie sicher, dass **Yes, I want to restart my computer now** (Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten) ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Prepress Portal-Server neu zu starten.

27. Wenn Sie den Prinergy Connect- oder Prinergy Powerpack-Workflow verwenden, stoppen Sie den Prinergy-Dienst mithilfe von Prinergy Administration und starten ihn neu.

    Hinweis: Der ICU-Assistent hat Prerendering-Regeln auf dem Prinergy-Primärserver konfiguriert. Sie müssen den Prinergy-Dienst neu starten, damit diese Regeln wirksam werden.

Prüfen der Aktualisierung

Hinweis: Wenn Sie den Prinergy Connect- oder Prinergy Powerpack-Workflow verwenden, bestätigen Sie vor der Aktualisierungsprüfung, dass Prinergy ausgeführt wird.

1. Doppelklicken Sie auf dem Server-Desktop auf das Symbol **InSite Administrator**.
2. Klicken Sie auf **Konfigurationseinstellungen**.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Konfigurationseinstellungen nicht geändert haben.

Migrieren von Daten aus Version 4.5

Kunden und Benutzer behalten ihren Zugriff und die dazugehörigen Rechte, sodass sie nach Abschluss der Aktualisierung wie gewohnt weiter arbeiten können.

Vorhandene Verarbeitungsregeln für das Hochladen bleiben aktiv, Sie müssen jedoch die neuen Verarbeitungsregeln für das Hochladen neuer Jobs und Kunden verwenden. Außerdem müssen vorhandene Job-Vorlagen geändert werden.

In Version 5.0 werden benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeilen sowie Anmeldeseiten durch Themen ersetzt. Sie müssen daher die gewünschten Themen anhand Ihrer Anpassungen aus Version 4.5 der Software manuell einrichten.

Außerdem müssen Sie benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen, Job-Info-Bögen und Upload-Info-Bögen neu erstellen.

Aktualisieren von Benutzerrechten auf Benutzerrollen

Die neue Prepress Portal-Software enthält eine Funktion zum Erstellen und Zuweisen von Benutzer-*Rollen*. Eine Rolle ist eine Sammlung von Benutzerrechten. Die Benutzer können nach Abschluss der Aktualisierung wie gewohnt weiter arbeiten: die Rechte der Benutzer in Version 4.5 der Software wurden in der 5.0-Software automatisch in vordefinierte Rollen migriert. Sie können die Rollen jederzeit über die Prepress Portal-Benutzeroberfläche umbenennen und bearbeiten.

Hinweis: Wenn Ihre Rechte aus Version 4.5 mit keiner der Standardrollen in Version 5.0 übereinstimmen, wird für jeden Satz Benutzerrechte eine benutzerdefinierte Rolle erstellt. Diese Rollen erhalten die Bezeichnung „Custom-nn“ und müssen umbenannt oder gelöscht werden; sie können nicht Benutzern zugewiesen werden.

Weitere Informationen zu Rollen finden Sie in der Prepress Portal-Hilfe.

So zeigen Sie Benutzerrollen nach der Aktualisierung an und bearbeiten sie:

1. Melden Sie sich als Administrator an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf **Rollen**.
3. Zeigen Sie die verfügbaren Rollen an. Wenn Sie auf einen Rollennamen klicken, werden die für diese Rolle verfügbaren Benutzerrechte im rechten Fensterbereich angezeigt.

4. Fügen Sie die Rollen hinzu, oder bearbeiten Sie sie nach Bedarf:
   - Um eine Rolle zu bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzerrechten.
   - Um eine Rolle hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neue Rolle**.

   Hinweis: Wenn Sie eine Rolle bearbeiten, werden alle Benutzer mit dieser Rolle automatisch mit der neuen Rechtezusammenstellung aktualisiert.
5. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Neuerstellen benutzerdefinierter Anmeldeseiten, Kopf- und Fußzeilen

Die Prepress Portal-Software enthält eine Funktion, mit der Sie Benutzeroberflächen durch Erstellen von *Themen* anpassen können. Mit Themen können Sie Branding, Farbschemata und Terminologie der Benutzeroberfläche sowohl für sich als auch Ihre Kunden anpassen.

Weitere Informationen finden Sie im *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Systemadministrationshandbuch für InSite Prepress Portal 5.0).

So erstellen Sie neue benutzerdefinierte Anmeldeseiten sowie Kopf- und Fußzeilen nach der Aktualisierung:

1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Prepress Portal-Servers auf das Symbol **InSite Administrator**.
2. Klicken Sie auf **Anpassung**.
3. Ermitteln Sie die Kunden, die angepasste Kopf- und Fußzeilen genutzt haben.
4. Kopieren Sie alle erforderlichen Bilder auf das Laufwerk **E** auf dem Prepress Portal-Server.
5. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Prepress Portal-Servers auf das Symbol **InSite Logon** (InSite-Anmeldung).
6. Melden Sie sich als Mitarbeiterbenutzer mit vollen Administrationsrechten an.
7. Klicken Sie auf der Homepage auf **Themen**.

   Daraufhin wird ein Standardthema angezeigt.
8. Klicken Sie auf **Thema erstellen**, um ein neues Thema mit dem „Look-and-Feel" Ihres Unternehmens zu erstellen.

   Hinweis: Nehmen Sie erst die Anpassungen für Ihr Unternehmen vor und dann für Ihre Kunden.
9. Geben Sie einen beschreibenden Namen im Feld **Themaname** ein.

10. Implementieren Sie die gewünschten Anpassungen:
    - Klicken Sie auf **Bilder**, und laden Sie die erforderlichen Bilddateien für das Thema herauf.
    - Ersetzen Sie im Feld **Anmeldefenster HTML** den Namen `LoginGraphic.png` mit dem Namen der von Ihnen hochgeladenen Anmeldebilddatei.
    - Bearbeiten Sie im Feld **Kopfzeile** den Code für die unternehmensspezifische Kopfzeile. Ersetzen Sie `ISBanner58px.jpg` durch den Namen der von Ihnen hochgeladenen Bannerbilddatei.
    - Nehmen Sie unter **Fußzeile** alle erforderlichen Änderungen vor. Ändern Sie beispielsweise die Kontakttelefonnummer.
11. Ändern Sie bei Bedarf das Farbschema und die Terminologie.
12. Klicken Sie auf **Speichern und Vorschau**, um das Thema zu testen.
13. Klicken Sie zum Schluss auf **Speichern und schließen**.
14. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Kunden, der über eine angepasste Anmeldeseite bzw. angepasste Kopf- und Fußzeilen verfügt.

Neuerstellen angepasster E-Mail-Nachrichten

Die neue Prepress Portal-Software enthält eine Abonnementfunktion für Benutzer, die bestimmte E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten. In der 5.0-Software sind Benachrichtigungen entweder *adressiert* oder *ereignisbasiert*. Wenn Sie E-Mail-Nachrichten angepasst oder übersetzt haben, müssen Sie sie neu erstellen und dann in die richtigen Ordner auf dem Server verschieben.

Weitere Informationen finden Sie im *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Systemadministrationshandbuch für InSite Prepress Portal 5.0).

Verschieben angepasster Job-Info-Bögen und Upload-Info-Bögen

Wenn Sie angepasste Job-Info-Bögen und Upload-Info-Bögen haben, müssen Sie die angepassten Dateien verschieben.

Weitere Informationen finden Sie im *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Systemadministrationshandbuch für InSite Prepress Portal 5.0).

Aktualisieren des InSite System von Version 5.0.x auf 5.0.y

Wichtig: Vor dem Start des Upgrade müssen Sie am Prepress Portal- und Storefront-Server mit einem Administrator-Benutzernamen und Passwort angemeldet sein, unter denen der InSite-Dienst ausgeführt wird – in der Regel entweder ARAXI oder InSiteService.

Wichtig: Falls das Upgrade fehlschlägt, klicken Sie NICHT auf **Abbrechen**. Notieren Sie sich die Fehlermeldung, und fahren Sie mit der Aktualisierung fort. Wenden Sie sich an einen Kodak-Kundendienstmitarbeiter, um den Fehler zu melden.

1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Prepress Portal- und Storefront-Servers auf das Symbol **InSite Administrator**.
2. Suchen Sie unter **Software-Aktualisierungen** nach der Meldung `1 InSite Update Available` (1 InSite-Aktualisierung verfügbar).

   Tipp: Wenn die Meldung `There are no software updates available` (Es stehen keine Software-Aktualisierungen zur Verfügung.) angezeigt wird, klicken Sie auf **Jetzt prüfen**, damit das System nach Aktualisierungen sucht.
3. Klicken Sie auf `1 InSite Update Available` (1 InSite-Aktualisierung verfügbar), um die Aktualisierung anzuwenden.
4. Klicken Sie auf **Versionshinweise**, lesen Sie die Informationen, und schließen Sie dann das Fenster.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

   Daraufhin wird eine Wartungsmeldung angezeigt.

   Hinweis: Sie können diese Meldung so ändern, wie sie Ihre Kunden während des Upgrades sehen sollen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Wartungsmeldung für Ihre Kunden finden Sie in der InSite Administration-Hilfe.
7. Klicken Sie auf **Jetzt herunterfahren**.
8. Klicken Sie auf **Öffnen**.

   Daraufhin wird das InSite-Installationsprogramm gestartet.
9. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
10. Geben Sie im Dialogfeld **NT User Account** (NT-Benutzerkonto) die Passwortdaten an:
    a. Geben Sie im Feld **Password** (Passwort) Ihr Passwort ein. Wenn sich Ihr Prepress Portal- und Storefront-System nicht innerhalb einer DMZ-Konfiguration befindet, lautet das Passwort in der Regel ARAXI.

       Hinweis: Wenn Sie Prepress Portal und Storefront für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack aktualisieren, muss das Passwort für das InSite ARAXI-Konto mit dem Passwort für das Prinergy ARAXI-Konto auf dem Primärserver übereinstimmen.

    b. Wiederholen Sie im Feld **Confirm password** (Passwort bestätigen) die Eingabe Ihres Passwortes.

    c. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

11. Der Zusammenfassungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Daraufhin aktualisiert das Installationsprogramm die Prepress Portal- und Storefront-Software auf Ihrem System. Nach Abschluss der Installation wird der Assistent für InSite Configuration Utility (ICU) angezeigt.




Abbildung 5: Willkommensbildschirm von InSite Configuration Utility (ICU)

12. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
13. Wenn Sie über Prepress Portal und Storefront für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack verfügen, wird der Informationsbildschirm für den Prinergy-Primärserver angezeigt. Überprüfen Sie den Namen und die IP-Adresse Ihres Servers, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
14. Geben Sie im Bildschirm **Administrative Credentials** (Administratoranmeldedaten) den Benutzernamen und das Passwort als Administrator ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

15. Wenn Sie über Prepress Portal und Storefront für Prinergy Connect oder Prinergy Powerpack verfügen, wird der Bildschirm **DMZ Mode** (DMZ-Modus) angezeigt.
    - Wenn sich Ihr Prepress Portal- und Storefront-System nicht innerhalb einer DMZ-Konfiguration befindet, klicken Sie auf **Next** (Weiter).
    - Wenn sich Ihr Prepress Portal- und Storefront-System *innerhalb* einer DMZ-Konfiguration befindet:
        - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Run InSite in DMZ mode** (InSite im DMZ-Modus ausführen).
        - Vergewissern Sie sich, dass das InSiteService-Passwort korrekt ist.




Abbildung 6: ICU — Bildschirm „DMZ Mode“ (DMZ-Modus)

    - Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Hinweis: Weitere Informationen über Prepress Portal und Storefront in einer DMZ finden Sie im *InSite DMZ Network Configuration Guide* (Netzwerkkonfigurationsleitfaden für InSite DMZ), der vom Internet-Portal Kodak eCentral® unter https://ecentral.creo.com/ heruntergeladen werden kann.

16. Wenn Ihre Jobs auf mehreren Servern gespeichert sind, wird der Bildschirm **Job Hosting Servers** (Job-Host-Server) angezeigt. Bestätigen Sie, dass alle Job-Host-Server aufgeführt sind. So aktualisieren Sie die Liste:
    - Wählen Sie unter **Enable** (Aktivieren) den Server aus, auf dem Ihre Jobs gespeichert sind.
    - Geben Sie unter **IP Address** (IP-Adresse) die IP-Adresse des Servers ein.
    - Für alle Prinergy-Sekundärserver und Windows- (Dritt-) Server wählen Sie **SMB Direct/Native** (SMB Direkt/Nativ). Für alle UNIX-Server, die Jobs speichern, wählen Sie **SMB over NetBIOS** (SMB über NetBIOS).




Abbildung 7: ICU – Bildschirm „Job Hosting Servers“ (Job-Host-Server)

17. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
18. Wenn Sie einen oder mehrere Verteilungsserver mit Ihrem Prepress Portal- und Storefront-Server verbunden haben, wird das Dialogfeld **Distribution Server** (Verteilungsserver) angezeigt. Bestätigen Sie die IP-Adresse der jeweiligen Verteilungsserver, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

    Weitere Informationen über Verteilungsserver finden Sie im *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Handbuch zur Systemverwaltung), das in InSite Administration unter **Documentation** (Dokumentation) zur Verfügung steht.

19. Wenn Ihr Prepress Portal- und Storefront-Server mehrfach vernetzt ist, aktivieren Sie im Bildschirm **Multihomed Server Setup** (Mehrfachvernetzung konfigurieren) das Kontrollkästchen **Multihomed Server** (Mehrfach vernetzter Server), und überprüfen Sie die IP-Adressen. Vergewissern Sie sich, dass **HTTPS (SSL) Access Only** [Nur HTTPS- (SSL-) Zugriff] ausgewählt ist. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).




Abbildung 8: ICU – Bildschirm „Multihomed Server Setup“ (Mehrfachvernetzung konfigurieren)

20. Vergewissern Sie sich, dass im Bildschirm **Email Relay Server** (E-Mail-Relay-Server) Ihr E-Mail-Relay-Server angezeigt wird. Wenn der Server nicht aufgelistet ist, geben Sie entweder den DNS-Namen (empfohlen) oder die IP-Adresse Ihres E-Mail-Relay-Servers ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

    Das Fenster **Configuration Summary** (Konfigurationszusammenfassung) wird angezeigt.

21. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

    Daraufhin beginnt der ICU-Assistent, Ihr Prepress Portal- und Storefront-System zu konfigurieren. Nach Abschluss der Konfiguration wird eine Liste der ausgeführten Schritte angezeigt.

22. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

23. Klicken Sie im Bildschirm **Configuration Results** (Konfigurationsergebnisse) auf **Done** (Erledigt), und klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

24. Stellen Sie sicher, dass **Yes, I want to restart my computer now** (Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten) ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Prepress Portal- und Storefront-Server neu zu starten.

25. Wenn Sie den Prinergy Connect- oder Prinergy Powerpack-Workflow verwenden, stoppen Sie den Prinergy-Dienst mithilfe von Prinergy Administration und starten ihn neu.

    Hinweis: Der ICU-Assistent hat Prerendering-Regeln auf dem Prinergy-Primärserver konfiguriert. Sie müssen den Prinergy-Dienst neu starten, damit diese Regeln wirksam werden.