


InSite Prepress Portal e InSite Storefront

Sistemas
Versión 5.0

Guía de actualización
Español

72-3667L-ES Rev B

Copyright

© Kodak, 2007. Reservados todos los derechos.

Creo, eCentral, Prinergy, Prinergy Connect y Prinergy Powerpack son marcas comerciales de Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript y PageMaker son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter y LaserWriter son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome y PANTONE MATCHING SYSTEM son propiedad de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry y PEARLgold son marcas comerciales registradas de Presstek, Inc.

XEROX® es una marca comercial de XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

72-3667L-ES Rev B interno

Revisado en Septiembre 2007

Contenido

Descripción general 1
Instalación de actualizaciones de seguridad de Microsoft 1
Proceso de actualización 1
Actualización del software Prepress Portal de la versión 4.5.x a la 5.0.y 2
    Verificación de la actualización 7
Migración de datos desde la versión 4.5 7
    Actualización de los derechos de usuario a papeles de usuario 7
    Nueva creación de las páginas de inicio de sesión personalizadas, encabezamientos y pies de página 8
    Nueva creación de notificaciones personalizadas por correo electrónico 9
    Movimiento de las hojas de información de trabajo y de las hojas de información de carga personalizadas 9
Actualización del sistema InSite de la versión 5.0.x a la 5.0.y 10

Descripción general

Este documento le indica los pasos a seguir para actualizar al sistema Kodak® InSite™ Prepress Portal (anteriormente conocido como el software InSite) y el software Kodak InSite Storefront. La instalación actual de Prepress Portal debe ser de la versión 4.5 o posterior. Si dispone de una versión anterior, póngase en contacto con su representante de Kodak.

Nota: Para utilizar el software InSite 5.0.x con el software del flujo de trabajo Kodak Prinergy® Connect™ o Prinergy Powerpack™, su software Prinergy Connect o Prinergy Powerpack debe ser de la versión 4.0.2.1 o posterior.

Instalación de actualizaciones de seguridad de Microsoft

Antes de actualizar los servidores Prepress Portal y Storefront, asegúrese de que se han aplicado todas las actualizaciones de seguridad de Microsoft® Windows® (también conocidas como revisiones).

Nota: Algunas actualizaciones de seguridad requieren que el servidor tenga instalado el software Windows 2000 Service Pack 4. No aplique estas actualizaciones hasta que haya actualizado el servidor a Service Pack 4.

Para comprobar las actualizaciones de seguridad que están disponibles, pero que aún no se han aplicado:

1. En los servidores Prepress Portal y Storefront conéctese al sitio web de Microsoft en http://www.microsoft.com/. Haga clic en **Security** (Seguridad).
2. En **Current Security Updates** (Actualizaciones de seguridad actuales), haga clic en **Windows Security Updates** (Actualización de seguridad de Windows) para descargar e instalar las últimas y más importantes actualizaciones de seguridad de Windows.
3. Reinicie los servidores Prepress Portal y Storefront.

Proceso de actualización

Debe llevar a cabo la actualización en los servidores Prepress Portal y Storefront, ya que no puede estar conectado de forma remota. Debe conocer el nombre de usuario de los servidores Prepress Portal y Storefront (normalmente, ARAXI) y la contraseña para completar la actualización.

Si los sistemas Prepress Portal y Storefront cuentan con una configuración DMZ, deberá conocer la contraseña de InSiteService.

Sugerencia: Para saber si los servidores Prepress Portal y Storefront están instalado en una configuración DMZ, consulte el encabezamiento en la página de inicio de InSite Administration (Administración de InSite) o haga clic en **System Diagnostics** (Diagnósticos del sistema) en la página de inicio de sesión de Prepress Portal.

Para actualizar el sistema Prepress Portal de la versión 5.0.x a la 5.0.y, vea la página 10.

Actualización del software Prepress Portal de la versión 4.5.x a la 5.0.y

Si su software InSite 4.5.x está integrado con un sistema Kodak InSite Creative Workflow o Kodak InSite Asset Library, vea *Upgrading to Prepress Portal 5.0.3 With Creative Workflow and Asset Library 3.0.3 (Actualización a Prepress Portal 5.0.3 con Creative Workflow y Asset Library 3.0.3)*, disponible en el portal eCentral® en https://ecentral.creo.com/. Debe actualizar el servidor Creative Workflow/Asset Library antes de actualizar InSite 4.5.x a Prepress Portal 5.0.y.

Importante: Antes de comenzar a actualizar, asegúrese de que ha iniciado sesión en el servidor Prepress Portal utilizando el nombre de usuario administrativo y la contraseña con los que se está ejecutando el servicio InSite, generalmente ARAXI o InSiteService.

Importante: Si la actualización no se lleva a cabo correctamente, no haga clic en **Cancel** (Cancelar). Anote el mensaje de error y continúe con la actualización. Póngase en contacto con un representante del servicio de Kodak para informarle del error.

1. Introduzca el DVD Oracle 10 en la unidad de DVD.

   O bien:

   Copie todos los componentes de Oracle 10 en la raíz de la unidad **E** en el servidor Prepress Portal:

   a. En el nivel raíz de la unidad **E**, cree una nueva carpeta llamada **Oracle10.2**.

   b. Copie los archivos del DVD Oracle 10 en la carpeta **Oracle10.2**.

   c. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Símbolo del sistema**. Escriba `subst O: E:\Oracle10.2` y pulse INTRO

2. Haga doble clic en el acceso directo **InSite Administrator** (Administrador de InSite) en el escritorio del servidor Prepress Portal.

3. En **Software Updates** (Actualizaciones de software), busque el mensaje `1 InSite Update Available` (1 Actualización de InSite disponible).

   Sugerencia: Si aparece el mensaje `There are no software updates available` (No hay actualizaciones del software disponibles), haga clic en **Check Now** (Comprobar ahora) para que el sistema busque actualizaciones.

4. Haga clic en `1 InSite Update Available` (1 Actualización de InSite disponible) para aplicar la actualización.

5. Haga clic en **Release Notes** (Notas de la versión), léalas y cierre la ventana.

6. Haga clic en **Apply** (Aplicar).

7. Haga clic en **OK** (Aceptar).

   Aparecerá el mensaje de mantenimiento.

   Nota: Puede cambiar este mensaje por el que desee que vean los clientes durante la actualización. Para obtener información sobre cómo definir un mensaje de mantenimiento para los clientes, consulte InSite Administration Help (Ayuda de administración de InSite).

8. Haga clic en **Shutdown now** (Cerrar ahora).
9. Haga clic en **Open** (Abrir).

   Se iniciará el instalador de InSite.
10. Haga clic en **Next** (Siguiente).
11. En el cuadro de diálogo NT User Account (Cuenta de usuario de NT), proporcione la información relativa a la contraseña:

    a. Introduzca la contraseña en el cuadro **Password** (Contraseña). Si el sistema Prepress Portal no dispone de una configuración DMZ, la contraseña suele ser ARAXI.

       Nota: Si está actualizando InSite 4.5.x para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, la contraseña de la cuenta de InSite ARAXI debería corresponderse con la contraseña para la cuenta Prinergy ARAXI en el servidor primario.

    b. En el cuadro **Confirm password** (Confirmar contraseña), vuelva a escribir la contraseña.

    c. Haga clic en **Next** (Siguiente).
12. Se le solicitará que proporcione la ubicación del instalador Oracle 10. Escriba la unidad de DVD (normalmente **H**) o recurso compartido de red en el que se encuentre Oracle (normalmente **O**). Haga clic en **Next** (Siguiente).

    La actualización del software Oracle podría tardar de 30 a 60 minutos.

    Importante: No puede continuar hasta que se localice y verifique el instalador.
13. Aparecerá la pantalla Summary (Resumen). Haga clic en **Next** (Siguiente).

    El instalador actualiza el software InSite 4.5.x en el sistema. Una vez completada la instalación, aparecerá el asistente InSite Configuration Utility (ICU) (Utilidad de configuración de InSite (ICU)).




Figura 1: Pantalla de bienvenida de la utilidad de configuración de InSite (ICU)

14. Haga clic en **Next** (Siguiente).
15. Si dispone de Prepress Portal para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, aparecerá la pantalla Prinergy Primary Server Information (Información del servidor primario de Prinergy). Confirme el nombre de servidor y la dirección IP y haga clic en **Next** (Siguiente).

16. En la pantalla Administrative Credentials (Credenciales administrativas), confirme el nombre de usuario administrativo y la contraseña. Haga clic en **Next** (Siguiente).
17. En la pantalla InSite Administrator (Administrador de InSite), introduzca la contraseña del administrador de InSite: `CreBPNumber!` y haga clic en Next (Siguiente).

    Nota: El signo de exclamación (!) es parte de la contraseña segura.
18. Si dispone de Prepress Portal para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, aparecerá la pantalla DMZ Mode (Modo DMZ).
    - Si el sistema Prepress Portal no dispone de una configuración DMZ, haga clic en **Next** (Siguiente).
    - Si el sistema Prepress Portal *dispone* de una configuración DMZ:
      - Asegúrese de que la opción **Run InSite in DMZ mode** (Ejecutar InSite en modo DMZ) está seleccionada.
      - Asegúrese de que la contraseña de InSiteService sea correcta.




Figura 2: ICU: pantalla DMZ Mode (Modo DMZ)

- Haga clic en **Next** (Siguiente).

Nota: Para obtener información acerca de Prepress Portal en un DMZ, consulte la *InSite DMZ Network Configuration Guide (Guía de configuración en red de DMZ de InSite)*, disponible en el portal de eCentral® en https://ecentral.creo.com/.

19. Si dispone de varios servidores que alojan sus trabajos, aparecerá la pantalla Job Hosting Servers (Servidores que alojan trabajos). Confirme que aparecen todos los servidores que alojan trabajos. Para actualizar la lista:
    - En **Enable** (Activar), seleccione el servidor que aloja sus trabajos.
    - En **IP Address** (Dirección IP), escriba la dirección IP del servidor.
    - Para todos los servidores secundarios de Prinergy y de Windows (terciarios), seleccione **SMB Direct/Native** (SMB directo/nativo). Para todos los servidores UNIX que almacenan trabajos, seleccione **SMB over NetBIOS** (SMB en NetBIOS).




Figura 3: ICU: pantalla Job Hosting Servers (Servidores que alojan trabajos)

    - Haga clic en **Next** (Siguiente).

20. Si dispone de uno o más servidores de distribución conectados al servidor Prepress Portal, aparecerá la pantalla Distribution Servers (Servidores de distribución). Confirme la dirección IP de cada servidor de distribución y haga clic en **Next** (Siguiente).

    Para obtener información sobre los servidores de distribución, consulte la *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide (Guía de administración del sistema InSite Prepress Portal 5.0)*, disponible en InSite Administration (Administración de InSite) dentro de **Documentation** (Documentación).

21. En la pantalla Multihomed Server Setup (Configuración de servidor con varios alojamientos), en caso de que el servidor Prepress Portal cuente con varios alojamientos, asegúrese de que está seleccionada la opción **Multihomed Server** (Servidor con varios alojamientos) y confirme las direcciones IP. Asegúrese de que está seleccionada la opción **HTTPS (SSL) Access Only** (Sólo acceso a HTTPS [SSL]). Haga clic en **Next** (Siguiente).




Figura 4: ICU: pantalla Multihomed Server Setup (Configuración de servidor con varios alojamientos)

22. En la pantalla Email Relay Server (Servidor de transmisión de correo electrónico), confirme que aparece el servidor de transmisión de correo electrónico correspondiente. Si no aparece en la lista, escriba el nombre del Sistema de nombres de dominio (DNS) (recomendado) o la dirección IP de su servidor de transmisión de correo electrónico. Haga clic en **Next** (Siguiente).

    Aparecerá la ventana Configuration Summary (Resumen de configuración).

23. Haga clic en **Apply** (Aplicar).

    El asistente de ICU configura el sistema Prepress Portal. Una vez finalizada la configuración, aparece una lista de las operaciones realizadas.

24. Haga clic en **Close** (Cerrar).

25. En la pantalla Configuration Results (Resultados de configuración), haga clic en **Done** (Hecho) y en **Finish** (Finalizar).

26. Asegúrese de que está seleccionada la opción **Yes, I want to restart my computer now** (Sí, deseo reiniciar el equipo ahora) y haga clic en **Finish** (Finalizar) para reiniciar el servidor Prepress Portal.

27. Si está usando el flujo de trabajo de Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, detenga y reinicie el servicio Prinergy mediante la administración de Prinergy.

    Nota: El asistente de ICU ha configurado las reglas de creación previa en el servidor primario de Prinergy. Deberá reiniciar el servicio Prinergy para que estos cambios surtan efecto.

Verificación de la actualización

Nota: Si está usando el flujo de trabajo de Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, confirme que se está ejecutando Prinergy antes de verificar la actualización.

1. Haga doble clic en el acceso directo **InSite Administrator** (Administrador de InSite) en el escritorio del servidor.
2. Haga clic en **Configuration Settings** (Configuración).
3. Confirme que la configuración no ha cambiado.

Migración de datos desde la versión 4.5

Los clientes y los usuarios conservarán el acceso y los derechos para que puedan trabajar de manera habitual después de completar la actualización.

Las reglas existentes de procesamiento de carga permanecen activas, pero debe usar las nuevas reglas de procesamiento de carga para los trabajos y clientes nuevos. También debe modificar las plantillas de trabajo existentes.

En la versión 5.0, los temas sustituyen a los encabezamientos personalizados, los pies de página y las páginas de inicio de sesión. Debe configurar manualmente los temas que desee, basándose en las personalizaciones de la versión 4.5 del software.

También debe volver a establecer las configuraciones de correo electrónico personalizadas, las hojas de información de trabajos y las hojas de información de cargas.

Actualización de los derechos de usuario a papeles de usuario

Su nuevo software Prepress Portal contiene una función para crear y asignar *funciones* de usuario. Una función es un conjunto de derechos de usuario. Los usuarios pueden trabajar de manera habitual después de completar la actualización: los derechos que los usuarios tenían en la versión 4.5 del software migraron automáticamente a las funciones preestablecidas en el software 5.0. Puede cambiar el nombre y modificar las funciones en cualquier momento en la interfaz de usuario de Prepress Portal.

Nota: Si los derechos que tenía en la versión 4.5 no coinciden con las funciones predeterminadas de la versión 5.0, se crea una función personalizada para cada conjunto de derechos de usuario. Estas funciones se denominan "Custom-nn" ("Personalizada-nn") y se les debe cambiar el nombre, o bien se deben borrar; no pueden asignarse a los usuarios.

Si desea obtener más información sobre las funciones, consulte la Ayuda de Prepress Portal.

Para ver y modificar las funciones de usuario después de la actualización:

1. Inicie sesión como administrador.
2. En la página de inicio, haga clic en **Roles** (Funciones).

3. Vea las funciones disponibles. Cuando haga clic en el nombre de una función, en el panel de la derecha aparecerán los derechos de usuario que están disponibles para esa función.
4. Añada o modifique las funciones según necesite:
   - Para modificar una función, seleccione las casillas de verificación que aparecen al lado de los derechos de usuario, o bien anule la selección de éstas.
   - Para añadir una función, haga clic en **New Role** (Nueva función).

   Nota: Cuando modifique una función, todos los usuarios que tengan esa función se actualizarán automáticamente con el nuevo conjunto de derechos.
5. Haga clic en **Update** (Actualizar).

Nueva creación de las páginas de inicio de sesión personalizadas, encabezamientos y pies de página

El software Prepress Portal contiene una función para personalizar la interfaz de usuario creando *temas*. Utilice los temas para personalizar la marca, los esquemas de color y la terminología de la interfaz de usuario, tanto para usted como para sus clientes.

Para obtener más información, consulte la *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide (Guía de administración del sistema InSite Prepress Portal 5.0)*.

Para volver a crear páginas de inicio de sesión personalizadas, encabezamientos y pies de página después de la actualización:

1. Haga doble clic en el acceso directo **InSite Administrator** (Administrador de InSite) en el escritorio del servidor Prepress Portal.
2. Haga clic en **Customization** (Personalización).
3. Determine qué clientes habían personalizado los encabezamientos y los pies de página.
4. Copie todas las imágenes necesarias en la unidad **E** en el servidor Prepress Portal.
5. Haga doble clic en el icono **InSite Logon** (Inicio de sesión de InSite) en el escritorio del servidor Prepress Portal.
6. Inicie sesión como usuario de personal con todos los derechos de administración.
7. En la página de inicio, haga clic en **Themes** (Temas).

   Aparecerá un tema predeterminado.
8. Haga clic en **Create Theme** (Crear tema) para crear un nuevo tema del aspecto predeterminado de su empresa.

   Nota: Vuelva a crear personalizaciones para su empresa antes de volver a crear personalizaciones para sus clientes.
9. Introduzca un nombre descriptivo en el cuadro **Theme Name** (Nombre del tema).

10. Implemente las personalizaciones que desee:
    - Haga clic en **Images** (Imágenes) y cargue los archivos de imagen que necesite para el tema.
    - En el cuadro **Login Panel HTML** (Iniciar sesión en el panel HTML), reemplace `LoginGraphic.png` con el nombre del archivo de imagen de inicio de sesión que ha cargado.
    - En el cuadro **Header** (Encabezamiento), edite el código para el encabezamiento personalizado. Reemplace `ISBanner58px.jpg` con el nombre del archivo de imagen de la pancarta que ha cargado.
    - Dentro de Footer (Pie de página), haga los cambios necesarios, como cambiar el número de teléfono de contacto.
11. Si es necesario, cambie el esquema de color y la terminología.
12. Haga clic en **Save and Preview** (Guardar y obtener vista previa) para probar el tema.
13. Haga clic en **Save and Close** (Guardar y cerrar) cuando esté listo.
14. Repita el proceso para cada cliente que tenga una página de inicio de sesión, encabezamiento o pie de página personalizados.

Nueva creación de notificaciones personalizadas por correo electrónico

Su nuevo software Prepress Portal contiene una función para que los usuarios se suscriban a las notificaciones de correo electrónico que desean recibir. En el software 5.0, las notificaciones pueden estar *dirigidas* o *basadas en acontecimientos*. Si ha personalizado o traducido las notificaciones de correo electrónico, debe volver a crearlas y moverlas a las carpetas correctas en el servidor.

Para obtener más información, consulte la *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide (Guía de administración del sistema InSite Prepress Portal 5.0)*.

Movimiento de las hojas de información de trabajo y de las hojas de información de carga personalizadas

Si ha personalizado hojas de información de trabajo y hojas de información de carga, tiene que mover los archivos personalizados.

Para obtener más información, consulte la *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide (Guía de administración del sistema InSite Prepress Portal 5.0)*.

Actualización del sistema InSite de la versión 5.0.x a la 5.0.y

Importante: Antes de comenzar a actualizar, asegúrese de que ha iniciado sesión en los servidores Prepress Portal y Storefront utilizando el nombre de usuario administrativo y la contraseña con los que se está ejecutando el servicio InSite, generalmente ARAXI o InSiteService.

Importante: Si la actualización no se lleva a cabo correctamente, no haga clic en **Cancel** (Cancelar). Anote el mensaje de error y continúe con la actualización. Póngase en contacto con un representante del servicio de Kodak para informarle del error.

1. Haga doble clic en el acceso directo **InSite Administrator** (Administrador de InSite) en el escritorio de los servidores Prepress Portal y Storefront.
2. En **Software Updates** (Actualizaciones de software), busque el mensaje `1 InSite Update Available` (1 Actualización de InSite disponible).

   Sugerencia: Si aparece el mensaje `There are no software updates available` (No hay actualizaciones del software disponibles), haga clic en **Check Now** (Comprobar ahora) para que el sistema busque actualizaciones.
3. Haga clic en `1 InSite Update Available` (1 Actualización de InSite disponible) para aplicar la actualización.
4. Haga clic en **Release Notes** (Notas de la versión), léalas y cierre la ventana.
5. Haga clic en **Apply** (Aplicar).
6. Haga clic en **OK** (Aceptar).

   Aparecerá el mensaje de mantenimiento.

   Nota: Puede cambiar este mensaje por el que desee que vean los clientes durante la actualización. Para obtener información sobre cómo definir un mensaje de mantenimiento para los clientes, consulte InSite Administration Help (Ayuda de administración de InSite).
7. Haga clic en **Shutdown now** (Cerrar ahora).
8. Haga clic en **Open** (Abrir).

   Se iniciará el instalador de InSite.
9. Haga clic en **Next** (Siguiente).

10. En el cuadro de diálogo NT User Account (Cuenta de usuario de NT), proporcione la información relativa a la contraseña:

    a. Introduzca la contraseña en el cuadro **Password** (Contraseña). Si los sistemas Prepress Portal y Storefront no disponen de una configuración DMZ, la contraseña suele ser ARAXI.

    Nota: Si está actualizando Prepress Portal y Storefront para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, la contraseña de la cuenta de InSite ARAXI debería corresponderse con la contraseña para la cuenta Prinergy ARAXI en el servidor primario.

    b. En el cuadro **Confirm password** (Confirmar contraseña), vuelva a escribir la contraseña.

    c. Haga clic en **Next** (Siguiente).

11. Aparecerá la pantalla Summary (Resumen). Haga clic en **Next** (Siguiente).

    El instalador actualiza el software Prepress Portal y Storefront en el sistema. Una vez completada la instalación, aparecerá el asistente InSite Configuration Utility (ICU) (Utilidad de configuración de InSite (ICU)).




Figura 5: Pantalla de bienvenida de la utilidad de configuración de InSite (ICU)

12. Haga clic en **Next** (Siguiente).

13. Si dispone de Prepress Portal y Storefront para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, aparecerá la pantalla Prinergy Primary Server Information (Información del servidor primario de Prinergy). Confirme el nombre de servidor y la dirección IP y haga clic en **Next** (Siguiente).

14. En la pantalla Administrative Credentials (Credenciales administrativas), confirme el nombre de usuario administrativo y la contraseña. Haga clic en **Next** (Siguiente).

15. Si dispone de Prepress Portal y Storefront para Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, aparecerá la pantalla DMZ Mode (Modo DMZ).
    - Si los sistemas Prepress Portal y Storefront no disponen de una configuración DMZ, haga clic en **Next** (Siguiente).
    - Si los sistemas Prepress Portal y Storefront *disponen* de una configuración DMZ:
        - Asegúrese de que la opción **Run InSite in DMZ mode** (Ejecutar InSite en modo DMZ) está seleccionada.
        - Asegúrese de que la contraseña de InSiteService sea correcta.




Figura 6: ICU: pantalla DMZ Mode (Modo DMZ)

- Haga clic en **Next** (Siguiente).

Nota: Para obtener información acerca de Prepress Portal y Storefront en un DMZ, consulte la *InSite DMZ Network Configuration Guide (Guía de configuración en red de DMZ de InSite)*, disponible en el portal de Internet de Kodak eCentral® en https://ecentral.creo.com/.

16. Si dispone de varios servidores que alojan sus trabajos, aparecerá la pantalla Job Hosting Servers (Servidores que alojan trabajos). Confirme que aparecen todos los servidores que alojan trabajos. Para actualizar la lista:
    - En **Enable** (Activar), seleccione el servidor que aloja sus trabajos.
    - En **IP Address** (Dirección IP), escriba la dirección IP del servidor.
    - Para todos los servidores secundarios de Prinergy y de Windows (terciarios), seleccione **SMB Direct/Native** (SMB directo/nativo). Para todos los servidores UNIX que almacenan trabajos, seleccione **SMB over NetBIOS** (SMB en NetBIOS).




Figura 7: ICU: pantalla Job Hosting Servers (Servidores que alojan trabajos)

17. Haga clic en **Next** (Siguiente).
18. Si dispone de uno o varios servidores de distribución conectados a los servidores Prepress Portal y Storefront, aparecerá la pantalla Distribution Servers (Servidores de distribución). Confirme la dirección IP de cada servidor de distribución y haga clic en **Next** (Siguiente).

    Para obtener información sobre los servidores de distribución, consulte la *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide (Guía de administración del sistema InSite Prepress Portal 5.0)*, disponible en InSite Administration (Administración de InSite) en **Documentation** (Documentación).

19. En la pantalla Multihomed Server Setup (Configuración de servidor con varios alojamientos), en caso de que los servidores Prepress Portal y Storefront cuenten con varios alojamientos, asegúrese de que está seleccionada la opción **Multihomed Server** (Servidor con varios alojamientos) y confirme las direcciones IP. Asegúrese de que está seleccionada la opción **HTTPS (SSL) Access Only** (Sólo acceso a HTTPS (SSL)). Haga clic en **Next** (Siguiente).




Figura 8: ICU: pantalla Multihomed Server Setup (Configuración de servidor con varios alojamientos)

20. En la pantalla Email Relay Server (Servidor de transmisión de correo electrónico), confirme que aparece el servidor de transmisión de correo electrónico. Si no aparece en la lista, escriba el nombre del Sistema de nombres de dominio (DNS) (recomendado) o la dirección IP de su servidor de transmisión de correo electrónico. Haga clic en **Next** (Siguiente).

    Aparecerá la ventana Configuration Summary (Resumen de configuración).

21. Haga clic en **Apply** (Aplicar).

    El asistente de ICU configura los sistemas Prepress Portal y Storefront. Una vez finalizada la configuración, aparece una lista de las operaciones realizadas.

22. Haga clic en **Close** (Cerrar).

23. En la pantalla Configuration Results (Resultados de configuración), haga clic en **Done** (Hecho) y en **Finish** (Finalizar).

24. Asegúrese de que está seleccionada la opción **Yes, I want to restart my computer now** (Sí, deseo reiniciar el equipo ahora) y haga clic en **Finish** (Finalizar) para reiniciar los servidores Prepress Portal y Storefront.

25. Si está usando el flujo de trabajo de Prinergy Connect o Prinergy Powerpack, detenga y reinicie el servicio Prinergy mediante la administración de Prinergy.

    Nota: El asistente de ICU ha configurado las reglas de creación previa en el servidor primario de Prinergy. Deberá reiniciar el servicio Prinergy para que estos cambios surtan efecto.