


InSite Prepress Portal et InSite Storefront

Systèmes
Version 5.0

Guide de mise à niveau
Français

72-3667L-FR Rév. B

Copyright

© Kodak, 2007. Tous droits réservés.

Creo, eCentral, Prinergy, Prinergy Connect et Prinergy Powerpack sont des marques commerciales de Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript et PageMaker sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter et LaserWriter sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome et PANTONE MATCHING SYSTEM sont la propriété de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry et PEARLgold sont des marques déposées de Presstek, Inc.

XEROX® est une marque déposée de XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

72-3667L-FR Rév. B interne

Date de révision : Septembre 2007

Contenu

Vue d'ensemble 1
Installation des mises à jour de sécurité de Microsoft 1
Exécution de la mise à niveau 1
Mise à niveau du logiciel Prepress Portal version 4.5.x vers la version 5.0.y 2
    Vérification de la mise à niveau 6
Migration de données depuis la version 4.5 7
    Mise à niveau des droits utilisateurs vers les rôles utilisateur 7
    Nouvelle création de pages d'ouverture de session, d'en-têtes et de pieds de pages personnalisés 8
    Recréation de notifications par courrier électronique personnalisées 9
    Déplacement de feuilles d'infos de travail et de feuilles d'infos d'envoi personnalisées 9
Mise à niveau du système InSite version 5.0.x vers la version 5.0.y 9

Date de révision : Septembre 2007

Vue d'ensemble

Ce document vous guide tout au long de la procédure de mise à niveau du système Kodak® InSite™ Prepress Portal (anciennement logiciel InSite) et du logiciel Kodak InSite Storefront. Votre logiciel Prepress Portal actuellement installé doit être de version 4.5 ou ultérieure. Si vous possédez une version antérieure, contactez votre représentant Kodak.

Remarque : pour utiliser le logiciel InSite 5.0.x avec le logiciel de flux de production Kodak Prinergy® Connect™ ou Prinergy Powerpack™, ce dernier doit être de version 4.0.2.1 ou ultérieure.

Installation des mises à jour de sécurité de Microsoft

Avant de procéder à la mise à niveau du serveur Prepress Portal et Storefront, assurez-vous que toutes les mises à jour de sécurité de Microsoft® Windows® (également appelées correctifs) ont bien été appliquées.

Remarque : certaines mises à jour de sécurité nécessitent l'installation du logiciel Windows 2000 Service Pack 4 sur le serveur. N'appliquez pas ces mises à jour tant que vous n'avez pas mis à niveau le serveur vers le Service Pack 4.

Pour savoir quelles mises à jour de sécurité sont disponibles mais pas encore appliquées :

1. Sur serveur Prepress Portal et Storefront, connectez-vous au site Web de Microsoft à l'adresse http://www.microsoft.com/. Cliquez sur **Security** (Sécurité).
2. Sous **Current Security Updates** (Mises à jour de sécurité actuelles), cliquez sur **Windows Security Update** (Mise à jour de sécurité Windows) pour télécharger et installer les dernières mises à jour de sécurité critiques de Windows.
3. Redémarrez le serveur Prepress Portal et Storefront.

Exécution de la mise à niveau

Vous devez exécuter la mise à niveau sur le serveur Prepress Portal et Storefront ; vous ne pouvez pas être connecté à distance. Vous devez connaître le nom d'utilisateur du serveur Prepress Portal et Storefront (généralement ARAXI) ainsi que le mot de passe pour terminer la mise à niveau.

Si vos systèmes Prepress Portal et Storefront se trouvent dans une configuration DMZ, vous devez connaître le mot de passe InSiteService.

Astuce : pour déterminer si le serveur Prepress Portal et Storefront est installé dans une configuration DMZ, consultez la page d'accueil de InSite Administration ou cliquez sur **Diagnostic système** sur la page d'accueil d'ouverture de session de Prepress Portal.

Pour mettre à niveau votre système Prepress Portal de la version 5.0.x vers la version 5.0.y, voir page 9.

Mise à niveau du logiciel Prepress Portal version 4.5.x vers la version 5.0.y

Si votre logiciel InSite 4.5.x est intégré à un système Kodak InSite Creative Workflow ou Kodak InSite Asset Library, consultez la rubrique *Upgrading to Prepress Portal 5.0.3 With Creative Workflow and Asset Library 3.0.3* (Mise à niveau vers Prepress Portal 5.0.3 avec Creative Workflow et Asset Library 3.0.3), disponible sur le portail eCentral® à l'adresse https://ecentral.creo.com/. Vous devez procéder à la mise à niveau du serveur Creative Workflow/Asset Library avant d'effectuer celle d'InSite 4.5.x vers Prepress Portal 5.0.y.

Remarque : avant de débuter la mise à niveau, assurez-vous d'être connecté au serveur Prepress Portal à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe d'administration du service utilisés avec InSite. Il s'agit généralement d'ARAXI ou d'InSiteService.

Remarque : si la mise à niveau échoue, ne cliquez pas sur **Annuler**. Notez le message d'erreur et poursuivez la mise à niveau. Signalez cette erreur à un représentant de service Kodak.

1. Insérez le DVD Oracle 10 dans le lecteur de DVD.

   Ou :

   Copiez tous les composants d'Oracle 10 à la racine du lecteur **E** sur le serveur Prepress Portal.

   a. À la racine du lecteur **E**, créez un dossier nommé **Oracle10.2**.

   b. Copiez les fichiers du DVD Oracle 10 dans le dossier **Oracle10.2**.

   c. À partir du menu **démarrer** de Windows, cliquez sur **Invite de commande**. Saisissez
   `subst O: E:\Oracle10.2`, puis appuyez sur ENTRÉE.

2. Double-cliquez sur le raccourci **InSite Administrator** sur le bureau du serveur Prepress Portal.

3. Sous **Software Updates** (Mises à jour logicielles), recherchez le message `1 InSite Update Available` (1 Mise à jour InSite disponible).

   Astuce : si c'est le message `There are no software updates available` (Aucune mise à jour logicielle disponible) qui apparaît, cliquez sur **Check Now** (Vérifier maintenant) pour que le système lance la recherche de mises à jour.

4. Cliquez sur `1 InSite Update Available` (1 Mise à jour InSite disponible) pour appliquer la mise à jour.

5. Cliquez sur **Release Notes** (Notice de mise à jour), lisez le document, puis fermez la fenêtre.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

7. Cliquez sur **OK**.

   Le message Maintenance apparaît.

   Remarque : vous pouvez remplacer ce message par le texte que vous souhaitez que vos clients voient lors de la mise à niveau. Pour plus d'informations sur la création d'un message de maintenance destiné à vos clients, consultez l'aide en ligne d'InSite Administration.

8. Cliquez sur **Shutdown now** (Fermer).
9. Cliquez sur **Open** (Ouvrir).

   Le programme d'installation d'InSite démarre.

10. Cliquez sur **Next** (Suivant).
11. Entrez les informations sur le mot de passe dans la boîte de dialogue de compte utilisateur NT.

    a. Entrez le mot de passe dans la zone **Password** (Mot de passe). Si votre système Prepress Portal ne se trouve pas dans une configuration DMZ, le mot de passe est généralement ARAXI.

       Remarque : si vous mettez à niveau InSite 4.5.x pour Prinergy Connect ou pour Prinergy Powerpack, le mot de passe du compte InSite ARAXI doit correspondre à celui du compte Prinergy ARAXI sur le serveur principal.

    b. Dans la boîte **Confirm password** (Confirmer le mot de passe), retapez le mot de passe.

    c. Cliquez sur **Next** (Suivant).

12. Vous êtes alors invité à indiquer l'emplacement du programme d'installation d'Oracle 10. Indiquez le lecteur de DVD (généralement **H**) ou le partage réseau sur lequel se trouve Oracle (généralement **O**). Cliquez sur **Next** (Suivant).

    La mise à jour logicielle Oracle peut prendre entre 30 et 60 minutes.

    Remarque : la localisation et la vérification du programme d'installation doivent être terminées pour que vous puissiez poursuivre.

13. L'écran de résumé s'affiche. Cliquez sur **Next** (Suivant).

    Le programme d'installation met à jour le logiciel InSite 4.5.x sur le système. Une fois l'installation terminée, l'assistant de configuration InSite Configuration Utility (ICU) apparaît.




Figure 1 : InSite Configuration Utility (ICU) - Écran d'accueil

14. Cliquez sur **Next** (Suivant).
15. Si vous disposez de Prepress Portal pour Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, l'écran d'informations sur le serveur principal Prinergy apparaît. Confirmez le nom et l'adresse IP du serveur, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
16. Sur l'écran Administrative Credentials (Informations d'identification administratives), vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administration. Cliquez sur **Next** (Suivant).
17. Sur l'écran d'administration InSite, saisissez le mot de passe de l'administrateur InSite : `CreBPNumber!` et cliquez sur Next (Suivant).

    Remarque : le point d'exclamation (!) est un élément essentiel du mot de passe fort.
18. Si vous disposez de Prepress Portal pour Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, l'écran du mode DMZ apparaît.
    - Si votre système Prepress Portal ne se trouve pas dans une configuration DMZ, cliquez sur **Next** (Suivant).
    - Si votre système Prepress Portal *se trouve* dans une configuration DMZ :
      - Assurez-vous que la case **Run InSite in DMZ mode** (Exécuter InSite en mode DMZ) est cochée.
      - Assurez-vous que le mot de passe InSiteService est correct.




Figure 2 : ICU - Écran du mode DMZ

- Cliquez sur **Next** (Suivant).

Remarque : Pour plus d'informations sur Prepress Portal dans une configuration DMZ, reportez-vous au document *InSite DMZ Network Configuration Guide* (Guide de configuration réseau InSite DMZ), disponible sur le portail eCentral® à l'adresse https://ecentral.creo.com/.

19. Si vos travaux sont stockés sur plusieurs serveurs, l'écran Job Hosting Servers (Serveurs d'hébergement des travaux) apparaît. Vérifiez que tous les serveurs d'hébergement de vos travaux sont répertoriés. Pour mettre à jour la liste :
    - Sous **Enable** (Activer), sélectionnez le serveur qui héberge vos travaux.
    - Sous **IP Address** (Adresse IP), saisissez l'adresse IP du serveur.
    - Dans le cas des serveurs secondaires Prinergy et des serveurs Windows (tertiaires), sélectionnez **SMB Direct/Native** (SMB Direct/Natif). Dans le cas de serveurs UNIX hébergeant des travaux, sélectionnez **SMB over NetBIOS** (SMB sur NetBIOS).




Figure 3 : ICU - Écran des serveurs d'hébergement des travaux

    - Cliquez sur **Next** (Suivant).

20. Si des serveurs de distribution sont connectés au serveur Prepress Portal, la boîte de dialogue Distribution Servers (Serveurs de distribution) apparaît. Vérifiez l'adresse IP de chaque serveur de distribution et cliquez sur **Next** (Suivant).

    Pour plus d'informations sur les serveurs de distribution, reportez-vous au document *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Guide d'administration système InSite), disponible dans InSite Administration sous **Documentation**.

21. Sur l'écran Multi-Homed Server Setup (Configuration d'un serveur multiconnecté), si le serveur Prepress Portal est multiconnecté, assurez-vous que l'option **Multihomed Server** (Serveur multiconnecté) est sélectionnée et vérifiez les adresses IP. Vérifiez que l'option **HTTPS (SSL) Access Only** (Accès HTTPS (SSL) uniquement) est sélectionnée. Cliquez sur **Next** (Suivant).




Figure 4 : ICU - Écran de configuration de serveur multiconnecté

22. Sur l'écran Email Relay Server (Serveur relais de messagerie), vérifiez que le serveur relais de messagerie s'affiche. S'il n'apparaît pas, entrez le nom DNS (recommandé) ou l'adresse IP du serveur relais de messagerie. Cliquez sur **Next** (Suivant).

    La fenêtre Configuration Summary (Résumé de la configuration) apparaît.

23. Cliquez sur **Appliquer**.

    L'assistant ICU configure votre système Prepress Portal. Une fois la configuration terminée, une liste des opérations achevées apparaît.

24. Cliquez sur **Close** (Fermer).

25. Sur l'écran Configuration Results (Résultats de la configuration), cliquez sur **Done** (Effectué) puis sur **Finish** (Terminer).

26. Vérifiez que l'option **Yes, I want to restart my computer now** (Oui, je redémarre mon ordinateur immédiatement) est sélectionnée et cliquez sur **Finish** (Terminer) pour redémarrer le serveur Prepress Portal.

27. Si vous utilisez le flux de production Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, arrêtez puis redémarrez le service Prinergy à l'aide de Prinergy Administration.

    Remarque : l'assistant ICU a configuré des règles de pré-rendu sur le serveur principal Prinergy. Pour qu'elles entrent en vigueur, redémarrez le service Prinergy.

Vérification de la mise à niveau

Remarque : si vous utilisez le flux de production Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, vérifiez que Prinergy est en cours de fonctionnement avant de contrôler la mise à niveau.

1. Double-cliquez sur le raccourci **InSite Administrator** sur le bureau du serveur.
2. Cliquez sur **Paramètres de configuration**.
3. Vérifiez que les paramètres de configuration sont intacts.

Migration de données depuis la version 4.5

Les clients et les utilisateurs conservent leurs accès et leurs droits, ainsi ils peuvent continuer à travailler normalement après la mise à niveau.

Les règles de traitement des envois existantes restent actives, mais vous devez utiliser les nouvelles pour les nouveaux travaux et les nouveaux clients. Vous devez aussi modifier les modèles de travail existants.

Dans la version 5.0, les thèmes remplacent les en-têtes, les pieds de pages et les pages de connexion personnalisés. Vous devez paramétrer manuellement les thèmes souhaités, en fonction de vos personnalisations de la version 4.5 du logiciel.

Vous devez aussi recréer des paramètres de messagerie électronique, des feuilles d'infos de travail et des feuilles d'infos d'envoi personnalisés.

Mise à niveau des droits utilisateurs vers les rôles utilisateur

Votre nouveau logiciel Prepress Portal intègre une fonctionnalité permettant de créer et d'attribuer des *rôles* utilisateur. Un rôle est un ensemble de droits utilisateur. Les utilisateurs peuvent continuer à travailler normalement après la mise à niveau. En effet, les droits dont disposaient vos utilisateurs dans la version 4.5 du logiciel ont été automatiquement importés en tant que rôles prédéfinis dans le logiciel version 5.0. L'interface utilisateur de Prepress Portal vous permet de renommer et de modifier des rôles à tout moment.

Remarque : si les droits dont vous disposiez dans la version 4.5 ne correspondent à aucun des rôles par défaut de la version 5.0, alors un rôle de client est créé pour chaque ensemble de droits utilisateur. Ces rôles sont nommés « Custom-nn » et doivent être renommés ou supprimés. Ils ne peuvent pas être attribués aux utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à l'aide de Prepress Portal.

Pour afficher et modifier des rôles utilisateur après la mise à niveau :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Rôles**.
3. Consultez les rôles disponibles. Cliquer sur le nom d'un rôle permet de voir dans le panneau de droite les droits utilisateur dont dispose ce rôle.
4. Ajoutez ou modifiez les rôles comme nécessaire.
   - Pour modifier un rôle, sélectionnez ou décochez les cases en regard des droits utilisateur.
   - Pour ajouter un rôle, cliquez sur **Nouveau rôle.**

   Remarque : lorsque vous modifiez un rôle, tous les utilisateurs qui le possèdent subissent automatiquement la mise à jour avec le nouvel ensemble de droits.
5. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Nouvelle création de pages d'ouverture de session, d'en-têtes et de pieds de pages personnalisés

Votre logiciel Prepress Portal possède une fonctionnalité permettant de personnaliser l'interface utilisateur en créant des *thèmes*. Utilisez les thèmes pour personnaliser la stratégie de marque, l'arrangement des couleurs et la terminologie de l'interface utilisateur, ce pour vos clients et pour vous-même.

Pour plus d'informations, consultez le document *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Guide d'administration système InSite 5.0).

Pour recréer des pages d'ouverture de session, des en-têtes et des pieds de page personnalisés après la mise à niveau :

1. Double-cliquez sur le raccourci **InSite Administrator** sur le bureau du serveur Prepress Portal.
2. Cliquez sur **Personnalisation**.
3. Déterminez quels sont vos clients qui disposent d'en-têtes et de pieds de page personnalisés.
4. Copiez toutes les images requises sur le lecteur **E** du serveur Prepress Portal.
5. Double-cliquez sur le raccourci **Connexion à InSite** sur le bureau du serveur Prepress Portal.
6. Connectez-vous en tant qu'utilisateur de l'équipe avec tous les droits d'administration.
7. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Thèmes**.

   Un thème par défaut apparaît.
8. Cliquez sur **Créer un thème** pour créer le thème par défaut correspondant à la personnalité de votre entreprise.

   Remarque : recréez des éléments personnalisés pour votre entreprise avant d'en recréer pour vos clients.
9. Saisissez un nom descriptif dans la boîte de dialogue **Nom du thème**.
10. Mettez en œuvre les éléments personnalisés de votre choix.
    - Cliquez sur **Images** et envoyez les fichiers image requis pour le thème.
    - Dans la zone **HTML panneau de connexion**, remplacez `LoginGraphic.png` par le nom du fichier image de connexion que vous avez envoyé.
    - Dans la zone **En-tête**, modifiez le code de l'en-tête personnalisé. Remplacez `ISBanner58px.jpg` par le nom du fichier image de bannière que vous avez envoyé.
    - Sous Pied de page, procédez aux modifications de votre choix, telles que la modification de coordonnées téléphoniques.
11. Si nécessaire, modifiez l'arrangement des couleurs et la terminologie.
12. Cliquez sur **Enregistrer et prévisualiser** pour contrôler le thème.
13. Cliquez sur **Enregistrer et fermer** lorsque vous êtes satisfait.
14. Renouvelez ces étapes pour chaque client disposant d'une page d'ouverture de session, d'un en-tête ou d'un pied de page personnalisé.

Recréation de notifications par courrier électronique personnalisées

Votre nouveau logiciel Prepress Portal inclut une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de s'inscrire aux notifications par courrier électronique qu'ils désirent recevoir. Dans le logiciel 5.0, les notifications peuvent être *dirigées* ou *orientées événements*. Si vous aviez des notifications par courrier électronique personnalisées ou traduites, vous devez les créer de nouveau, puis les placer dans les dossiers requis sur le serveur.

Pour plus d'informations, consultez le document *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Guide d'administration système InSite 5.0).

Déplacement de feuilles d'infos de travail et de feuilles d'infos d'envoi personnalisées

Vous devez déplacer vos dossiers personnalisés si vous possédiez des feuilles d'infos de travail et de feuilles d'infos d'envoi personnalisées.

Pour plus d'informations, consultez le document *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Guide d'administration système InSite 5.0).

Mise à niveau du système InSite version 5.0.x vers la version 5.0.y

Remarque : avant de débuter la mise à niveau, assurez-vous d'être connecté au serveur Prepress Portal et Storefront à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe d'administration du service utilisés avec InSite. Il s'agit généralement d'ARAXI ou d'InSiteService.

Remarque : si la mise à niveau échoue, ne cliquez pas sur **Annuler**. Notez le message d'erreur et poursuivez la mise à niveau. Signalez cette erreur à un représentant de service Kodak.

1. Double-cliquez sur le raccourci **InSite Administrator** sur le bureau du serveur Prepress Portal et Storefront.
2. Sous **Software Updates** (Mises à jour logicielles), recherchez le message `1 InSite Update Available` (1 Mise à jour InSite disponible).

   Astuce : si c'est le message `There are no software updates available` (Aucune mise à jour logicielle disponible) qui apparaît, cliquez sur **Check Now** (Vérifier maintenant) pour que le système lance la recherche de mises à jour.
3. Cliquez sur `1 InSite Update Available` (1 Mise à jour InSite disponible) pour appliquer la mise à jour.
4. Cliquez sur **Release Notes** (Notice de mise à jour), lisez le document, puis fermez la fenêtre.
5. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

6. Cliquez sur **OK**.

   Le message Maintenance apparaît.

   Remarque : vous pouvez remplacer ce message par le texte que vous souhaitez que vos clients voient lors de la mise à niveau. Pour plus d'informations sur la création d'un message de maintenance destiné à vos clients, consultez l'aide en ligne d'InSite Administration.

7. Cliquez sur **Shutdown now** (Fermer).
8. Cliquez sur **Open** (Ouvrir).

   Le programme d'installation d'InSite démarre.

9. Cliquez sur **Next** (Suivant).
10. Entrez les informations sur le mot de passe dans la boîte de dialogue de compte utilisateur NT.
    a. Entrez le mot de passe dans la zone **Password** (Mot de passe). Si votre système Prepress Portal et Storefront ne se trouve pas dans une configuration DMZ, le mot de passe est généralement ARAXI.

       Remarque : si vous mettez à niveau Prepress Portal et Storefront pour Prinergy Connect ou pour Prinergy Powerpack, le mot de passe du compte InSite ARAXI doit correspondre à celui du compte Prinergy ARAXI sur le serveur principal.

    b. Dans la boîte **Confirm password** (Confirmer le mot de passe), retapez le mot de passe.
    c. Cliquez sur **Next** (Suivant).
11. L'écran de résumé s'affiche. Cliquez sur **Next** (Suivant).

    Le programme d'installation met à jour Prepress Portal et le logiciel Storefront sur le système. Une fois l'installation terminée, l'assistant de configuration InSite Configuration Utility (ICU) apparaît.



Figure 5 : InSite Configuration Utility (ICU) - Écran d'accueil

12. Cliquez sur **Next** (Suivant).
13. Si vous disposez de Prepress Portal et de Storefront pour Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, l'écran d'informations sur le serveur principal Prinergy apparaît. Confirmez le nom et l'adresse IP du serveur, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

14. Sur l'écran Administrative Credentials (Informations d'identification administratives), vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administration. Cliquez sur **Next** (Suivant).
15. Si vous disposez de Prepress Portal et de Storefront pour Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, l'écran du mode DMZ apparaît.
    - Si votre système Prepress Portal et Storefront ne se trouve pas dans une configuration DMZ, cliquez sur **Next** (Suivant).
    - Si votre système Prepress Portal et Storefront *se trouve* dans une configuration DMZ :
      - Assurez-vous que la case **Run InSite in DMZ mode** (Exécuter InSite en mode DMZ) est cochée.
      - Assurez-vous que le mot de passe InSiteService est correct.




Figure 6 : ICU - Écran du mode DMZ

- Cliquez sur **Next** (Suivant).

Remarque : Pour plus d'informations sur Prepress Portal et Storefront dans une configuration DMZ, reportez-vous au document *InSite DMZ Network Configuration Guide* (Guide de configuration réseau InSite DMZ), disponible sur le portail eCentral® à l'adresse https://ecentral.creo.com/.

16. Si vos travaux sont stockés sur plusieurs serveurs, l'écran Job Hosting Servers (Serveurs d'hébergement des travaux) apparaît. Vérifiez que tous les serveurs d'hébergement de vos travaux sont répertoriés. Pour mettre à jour la liste :
    - Sous **Enable** (Activer), sélectionnez le serveur qui héberge vos travaux.
    - Sous **IP Address** (Adresse IP), saisissez l'adresse IP du serveur.
    - Dans le cas des serveurs secondaires Prinergy et des serveurs Windows (tertiaires), sélectionnez **SMB Direct/Native** (SMB Direct/Natif). Dans le cas de serveurs UNIX hébergeant des travaux, sélectionnez **SMB over NetBIOS** (SMB sur NetBIOS).




Figure 7 : ICU - Écran des serveurs d'hébergement des travaux

17. Cliquez sur **Next** (Suivant).
18. Si des serveurs de distribution sont connectés au serveur Prepress Portal et Storefront, la boîte de dialogue Distribution Servers (Serveurs de distribution) apparaît. Vérifiez l'adresse IP de chaque serveur de distribution et cliquez sur **Next** (Suivant).

    Pour plus d'informations sur les serveurs de distribution, reportez-vous au document *InSite Prepress Portal 5.0 System Administration Guide* (Guide d'administration système InSite), disponible dans InSite Administration sous **Documentation**.

19. Sur l'écran Multi-Homed Server Setup (Configuration d'un serveur multiconnecté), si le serveur Prepress Portal et Storefront est multiconnecté, assurez-vous que l'option **Multihomed Server** (Serveur multiconnecté) est sélectionnée et vérifiez les adresses IP. Vérifiez que l'option **HTTPS (SSL) Access Only** (Accès HTTPS (SSL) uniquement) est sélectionnée. Cliquez sur **Next** (Suivant).




Figure 8 : ICU - Écran de configuration de serveur multiconnecté

20. Sur l'écran Email Relay Server (Serveur relais de messagerie), vérifiez que le serveur relais de messagerie s'affiche. S'il n'apparaît pas, entrez le nom DNS (recommandé) ou l'adresse IP du serveur relais de messagerie. Cliquez sur **Next** (Suivant).

    La fenêtre Configuration Summary (Résumé de la configuration) apparaît.

21. Cliquez sur **Appliquer**.

    L'assistant ICU configure votre système Prepress Portal et Storefront. Une fois la configuration terminée, une liste des opérations achevées apparaît.

22. Cliquez sur **Close** (Fermer).

23. Sur l'écran Configuration Results (Résultats de la configuration), cliquez sur **Done** (Effectué) puis sur **Finish** (Terminer).

24. Vérifiez que l'option **Yes, I want to restart my computer now** (Oui, je redémarre mon ordinateur immédiatement) est sélectionnée et cliquez sur **Finish** (Terminer) pour redémarrer le serveur Prepress Portal et Storefront.

25. Si vous utilisez le flux de production Prinergy Connect ou Prinergy Powerpack, arrêtez puis redémarrez le service Prinergy à l'aide de Prinergy Administration.

    Remarque : l'assistant ICU a configuré des règles de pré-rendu sur le serveur principal Prinergy. Pour qu'elles entrent en vigueur, redémarrez le service Prinergy.