# Manuel d'installation sur les ordinateurs clients

Français

# Prinergy 3

Document interne 731-00755A-FR Rév. A

graphics.kodak.com

Kodak

# Prinergy 3

Manuel d'installation sur les ordinateurs clients

Kodak

## Copyright

© 2006 Kodak. Tous droits réservés.

Ce document est également distribué au format PDF (Portable Document Format) d'Adobe Systems Incorporated. Vous pouvez reproduire ce document à partir du fichier PDF pour une utilisation interne. Les copies réalisées à partir du fichier PDF doivent être reproduites dans leur intégralité.

## Marques

Creo, Pandora, Preps et Prinergy sont des marques déposées de Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript et PageMaker sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter et LaserWriter sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome et PANTONE MATCHING SYSTEM sont la propriété de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry et PEARLgold sont des marques commerciales déposées par Presstek, Inc.

XEROX® est une marque déposée de XEROX CORPORATION.

## Conformité FCC

L'équipement Kodak présenté dans ce document est conforme aux critères de la partie 15 du règlement FCC relatif aux équipements numériques de classe A. L'utilisation de cet équipement Kodak dans une zone résidentielle est susceptible d'interférer de manière inacceptable avec la réception d'émissions de radio et de télévision. L'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

## Recyclage du matériel

Dans l'Union européenne, ce symbole indique que, lorsque le dernier utilisateur souhaite mettre ce produit au rebut, il doit l'envoyer à un centre de récupération et de recyclage approprié.



Contactez un ingénieur commercial Kodak ou visitez le site www.kodak.com/go/recycle pour plus d'informations sur les programmes de collecte et de récupération disponibles pour ce produit.

# Garantie limitée

Le produit, le logiciel ou les services sont fournis « tels quels » et « selon la disponibilité ». Sans préjudice des dispositions spécifiques du contrat, Kodak rejette expressément toute garantie de toute nature, expresse ou implicite, notamment, mais sans restriction, les garanties implicites quant à la qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et la non-contrefaçon.

Vous déclarez comprendre et accepter que Kodak ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs, indirects, consécutifs, fortuits, notamment, mais sans restriction, le manque à gagner, la dégradation de la survaleur, la perte d'exploitation, la perte de données et d'autres biens immatériels (et ce quand bien même Kodak aurait été avisé de la possibilité de tels dommages), résultant de : (i) l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou le logiciel ; (ii) le coût d'acquisition de biens et services de substitution résultant de tous produits, biens, données, logiciels, informations ou services achetés ; (iii) l'accès non autorisé à, ou l'altération de, vos produits, logiciels ou données ; (iv) les déclarations ou la conduite de tiers quels qu'ils soient ; (v) toute autre matière en rapport avec les produits, logiciels ou services.

Le texte et les dessins ne sont proposés qu'à titre d'illustration et de référence. Les spécifications sur lesquelles ils reposent sont susceptibles de modifications. Kodak se réserve le droit d'apporter des modifications au présent document à tout moment et sans préavis. Kodak ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter le présent document, et décline toute responsabilité quant aux préjudices fortuits, induits, indirects ou exceptionnels, notamment, mais sans restriction, la perte ou l'altération de données, les retards de production, les manques à gagner et les pertes de bénéfices ou d'économies découlant de l'utilisation de ce document.

graphics.kodak.com
Document interne 731-00755A-FR Rév. A

Révisé en avril 2006

# Table des Matieres


1 Présentation 1

Public visé ... 2
Pour plus d'informations ... 2
Informations sur les logiciels et les licences ... 3
Logiciels des ordinateurs clients ... 3
Logiciels d'accompagnement pour les ordinateurs clients ... 5
Liste de contrôle pour l'installation des logiciels sur les ordinateurs clients ... 6

2 Ajout d'ordinateurs clients 7

Ajout de clients au système Prinergy ... 8
Conseils sur le matériel ... 9
Connexion des clients au serveur Prinergy ... 10
Ordinateurs clients Macintosh ... 10
Ordinateur client Windows ... 11
Installation d'Adobe Acrobat Professional ... 13
Installation de Macromedia Flash Player ... 14

3 Installation et mise à jour du logiciel client 15

Programme d'installation de Workshop ... 16
Liste de contrôle pour l'installation de Workshop ... 17
Installation de Workshop et d'autres logiciels ... 18
Désinstallation de Workshop et d'autres logiciels ... 19
Désinstallation des modules externes Acrobat ... 20
Mise à jour de Workshop et d'autres logiciels ... 21
Test des logiciels installés ... 22

Index 25

1

# Présentation

Public visé ..... 2

Pour plus d'informations ..... 2

Informations sur les logiciels et les licences ..... 3

Liste de contrôle pour l'installation des logiciels sur les ordinateurs clients ..... 6

# Public visé

Ce manuel est destiné à tous les utilisateurs du logiciel de gestion de workflow Kodak® Prinergy® et aux administrateurs d'un système Prinergy. Il contient des recommandations sur le matériel et des informations concernant la configuration réseau afin de configurer les ordinateurs clients Prinergy dans un système Prinergy. Il explique également comment installer et mettre à jour sur les ordinateurs clients le logiciel Kodak® Prinergy® Workshop et d'autres logiciels connexes utilisant le programme d'installation de Prinergy 3 Workshop.

Pour utiliser ce manuel, vous devez :

- avoir une bonne connaissance des opérations de prépresse et du système Prinergy ;
- connaître le système d'exploitation Windows® ;
- connaître le système d'exploitation Macintosh® ;
- comprendre le fonctionnement du matériel informatique et des systèmes réseau.

Ce manuel repose sur les hypothèses suivantes :

- Tous les composants matériels, logiciels et réseau du système Prinergy ont été correctement installés et configurés et fonctionnent normalement.



Vous connaissez la gamme de produits Prinergy et les concepts de l'architecture Prinergy. Pour plus d'informations sur ces sujets, consultez le Prinergy 3.0 System Administration Guide (Manuel d'administration du système Prinergy 3.0) ou l'aide en ligne de Prinergy 3.0 Administrator.

# Pour plus d'informations

Visitez le site Web de Kodak à l'adresse http://graphics.kodak.com ou connectez-vous à eCentral à l'adresse http://ecentral.creo.com/ pour trouver de la documentation, des formations, des téléchargements et accéder aux services de réparation et d'assistance.

# Informations sur les logiciels et les licences

Vous pouvez installer diverses combinaisons de logiciels sur un ordinateur client, selon les fonctions nécessaires pour le système Prinergy. Vous pouvez utiliser le programme d'installation de Prinergy 3 Workshop pour installer Workshop et d'autres logiciels. Vous pouvez également installer des logiciels d'accompagnement.



Vérifiez que les ordinateurs clients répondent bien aux conditions définies par la licence. Pour plus d'informations sur la gestion des licences Prinergy et sur la vérification des options comprises dans la licence, consultez le *Prinergy 3.0 System Administration Guide* (*Manuel d'administration du système Prinergy 3.0*) ou l'aide en ligne de Prinergy 3.0 Administrator. Pour plus d'informations sur les logiciels et les conditions de la licence, contactez un ingénieur commercial.

## Logiciels des ordinateurs clients

Le tableau suivant fournit des renseignements sur les logiciels que vous pouvez installer sur les ordinateurs clients à l'aide du programme d'installation de Prinergy 3 Workshop.

| Logiciel | Description | Type de licence/gestion |
|---|---|---|
| Logiciel Prinergy Workshop | Workshop est un logiciel pour ordinateur client qui permet de créer des tâches, d'affecter des pages à des jeux de pages et des plans d'imposition, de suivre l'état et l'activité des tâches, et de commencer le traitement des éléments. | En standard, fourni avec Prinergy. Le nombre d'utilisateurs simultanés dans un système Prinergy est limité par la licence de Prinergy Administrator. |
| Modules externes Kodak pour Adobe® Acrobat® :<br><br>Creo Distiller Assistant, PDF Compare, PDF Merge, Preflight Locator, Plate Builder, Prinergy DotShop™, Prinergy Geometry Editor, Prinergy Separation Repair, Prinergy Separation Viewer, Trap Editor, View Accelerator | Selon la version du logiciel Adobe Acrobat Professional installée sur l'ordinateur client, certains modules externes peuvent ne pas être proposés. En effet, il existe plus de modules pour Acrobat 7.0 que pour Acrobat 5.0.<br><br>Vous trouverez une liste complète des modules dans le *Manuel d'administration du système Prinergy 3.0*. | Le nombre d'utilisateurs simultanés est contrôlé par le gestionnaire de licences flottantes, qui permet à un certain nombre d'utilisateurs d'utiliser la même licence. Certains modules n'ont pas besoin de licence. |

| Logiciel | Description | Type de licence/gestion |
|---|---|---|
| Logiciel Kodak® Prinergy® Virtual Proofing | Logiciel qui affiche les pages et les impositions en couleur sur l'écran de l'ordinateur. Utilisez Virtual Proofing System pour contrôler les impositions, le repérage, le recouvrement, le repérage recto verso, les polices, le placement des images et la sélection des couleurs. | Le nombre d'utilisateurs simultanés dans un système Prinergy est déterminé par la licence de Prinergy Administrator. |
| Logiciel Kodak® Preps® Workshop Edition | Logiciel d'imposition pour l'impression commerciale. Permet de créer et de modifier les informations d'imposition dans une tâche Prinergy. | Le nombre d'utilisateurs simultanés dans un système Prinergy est déterminé par la licence de Prinergy Administrator. |
| Refiner PPD | Installe un fichier PPD (PostScript® Printer Description) permettant aux pilotes et aux logiciels d'impression de produire des données PostScript optimales pour Prinergy Refiner. | Le nombre d'utilisateurs simultanés dans un système Prinergy est déterminé par la licence de Prinergy Administrator. |

# Logiciels d'accompagnement pour les ordinateurs clients

Le tableau suivant présente les logiciels que vous devez installer sur l'ordinateur client avant d'utiliser le système d'installation de Workshop pour installer ou mettre à jour le logiciel. Il dresse également la liste des logiciels que vous pouvez installer en option, selon les éléments nécessaires dans le système Prinergy. Ces logiciels ne peuvent pas être installés à l'aide du programme d'installation de Prinergy 3 Workshop.

| Logiciels | Description | Type de licence/gestion |
|---|---|---|
| Adobe Acrobat Professional 5.0, 6.0 ou 7.0 (nécessaire) | Logiciel prépresse permettant de visionner des fichiers PDF optimisés et de réparer les fichiers PDF endommagés. | La plupart des systèmes Prinergy comprennent deux licences d'installation des logiciels Adobe Acrobat (une pour le serveur Prinergy et une pour l'ordinateur client). Il incombe au client d'acheter des licences supplémentaires pour les autres ordinateurs clients si nécessaire. |
| Macromedia® Flash® Player (obligatoire) | Vous devez installer Macromedia Flash Player 7.0 ou une version ultérieure pour consulter l'aide en ligne de Prinergy Workshop. | Consultez le site Web de Macromedia Web à l'adresse http://macromedia.com/software/flashplayer/. |
| Logiciel image par image Kodak® Pandora® (facultatif) | Logiciel d'imposition utilisé dans le secteur de l'emballage. | Clé matérielle (Pandora 2.9 et les versions ultérieures sont contrôlés par un gestionnaire de licences flottantes). |
| Kodak® Preps® Pro, Plus ou XL (facultatif) | Logiciel d'imposition utilisé dans le secteur de l'impression à la demande et de l'impression commerciale. | Clé matérielle ou gestionnaire de licences flottantes. |
| Enfocus Pitstop (facultatif) | Outil de prépresse pour les modules externes Acrobat. | Code de licence. |

# Liste de contrôle pour l'installation des logiciels sur les ordinateurs clients

Après vous être familiarisé avec les instructions de ce manuel, consultez cette liste de contrôle pour créer et mettre à jour les ordinateurs clients.

| Etape | Section à consulter |
|---|---|
| 1. Vérifiez que Prinergy est correctement installé sur le serveur. Parcourez la liste des spécifications Prinergy avant installation et vérifiez que vous pouvez configurer le système Prinergy pour accueillir ces clients supplémentaires. | Parcourez les spécifications du serveur ou contactez un ingénieur commercial. |
| 2. Vérifiez que vous disposez des licences nécessaires pour les logiciels à installer sur l'ordinateur client. | « Informations sur les logiciels et les licences », page 3 |
| 3. Vérifiez que l'ordinateur client offre la configuration minimale ou optimale recommandée. | « Conseils sur le matériel », page 9 |
| 4. Connecter le client au serveur. Configurez les paramètres TCP/IP pour les ordinateurs clients Macintosh et Windows. | « Connexion des clients au serveur Prinergy », page 10 |
| 5. Vérifiez que Macromedia Flash Player et Adobe Acrobat 5.0, 6.0 ou 7.0 sont installés sur l'ordinateur client. | « Installation d'Adobe Acrobat Professional », page 13 et « Installation de Macromedia Flash Player », page 14 |
| 6. Pour installer ou mettre à jour Prinergy Workshop ou d'autres logiciels, connectez l'ordinateur client au serveur Prinergy et ouvrez le dossier partagé **WkspInstall**.<br>• Sur un système d'exploitation Macintosh, double-cliquez sur le fichier **WorkshopInstaller.command**.<br>• Sur un système d'exploitation Windows, double-cliquez sur le fichier **WorkshopInstallerShortcut.exe**.<br>• Suivez les instructions de l'assistant d'installation de Workshop. | « Installation de Workshop et d'autres logiciels », page 18 ou « Mise à jour de Workshop et d'autres logiciels », page 21 |
| 7. Testez les logiciels installés sur l'ordinateur client. | « Test des logiciels installés », page 22 |

2

# Ajout d'ordinateurs clients

Ajout de clients au système Prinergy .....8
Conseils sur le matériel .....9
Connexion des clients au serveur Prinergy .....10
Installation d'Adobe Acrobat Professional.....13
Installation de Macromedia Flash Player.....14

# Ajout de clients au système Prinergy

Ce chapitre décrit la configuration matérielle de l'ordinateur client et explique comment configurer le client pour le connecter au serveur Prinergy afin d'accéder au dossier partagé **WkspInstall**. Le dossier partagé **WkspInstall** permet d'installer Prinergy Workshop et d'autres logiciels sur le client. Lors de l'installation ou de la mise à jour de logiciels sur le client, il est conseillé de se connecter à Prinergy afin d'utiliser la dernière version du programme d'installation Workshop et des logiciels.

Les procédures décrites dans ce manuel s'appliquent aux ordinateurs clients utilisant les systèmes d'exploitation Mac OS® X, Windows® 2000, Windows® 2003 ou Windows® XP. Pour plus d'informations sur l'installation et l'actualisation sur les ordinateurs clients équipés de Mac OS® 9, consultez le *Guide de mise à niveau Prinergy 2.3* et le *Guide de mise à niveau Prinergy 3.0*.



Chaque ordinateur client du système Prinergy peut être utilisé par plusieurs personnes. L'administrateur système doit configurer les comptes d'utilisateur et les autorisations pour chaque personne utilisant un client. En outre, les comptes d'utilisateur et les autorisations doivent être définis pour chaque personne utilisant Prinergy Workshop et d'autres logiciels. Pour plus d'informations sur la définition des droits des utilisateurs pour Workshop, consultez le *Manuel d'administration du système Prinergy 3.0*.

# Conseils sur le matériel

Pour optimiser les performances du système Prinergy, le tableau suivant indique la configuration matérielle conseillée pour les ordinateurs clients Macintosh ou Windows de Prinergy. Selon le nombre de logiciels installés et la configuration du système Prinergy, un ordinateur client doit offrir la configuration minimale ou optimale.



Pour plus d'informations sur les ordinateurs clients et l'architecture client/serveur, consultez le *Manuel d'administration du système Prinergy 3.0*. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer la configuration matérielle nécessaire pour vos ordinateurs clients, contactez un ingénieur commercial.

| Composant | Macintosh | Windows |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Mac OS X (10.3.9 ou version ultérieure) | Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP |
| Processeur / vitesse | Power Macintosh® G4 à 500 MHz (minimum)<br>Power Macintosh® G5 à 1 GHz ou plus (optimal) | Intel® Pentium® III à 500 MHz (minimum)<br>Intel® Pentium® IV à 1,3 GHz ou plus (optimal) |
| Mémoire | 512 Mo de mémoire vive<br>Si d'autres logiciels sont utilisés en même temps, il faut plus de mémoire. | 512 Mo de mémoire vive<br>Si d'autres logiciels sont utilisés en même temps, il faut plus de mémoire. |
| Espace disque | Autant que possible | Autant que possible |
| Réseau / protocole | 100 Base-T (minimum)<br>1000 Base-T (optimal) | 100 Base-T (minimum)<br>1000 Base-T (optimal) |
| Pilotes | Apple LaserWriter® 8.7 et ultérieur | Aucun |
| Ecran | 17 pouces ou plus | 17 pouces ou plus |



**Remarque :** chaque ordinateur client doit être doté d'un navigateur Web pour accéder à l'aide en ligne de Prinergy Workshop. Sur un ordinateur Windows, utilisez le navigateur Microsoft® Internet Explorer comme navigateur par défaut. Sur un ordinateur Macintosh, utilisez Apple® Safari™ comme navigateur par défaut.

# Connexion des clients au serveur Prinergy

Prinergy utilise le protocole de communication TCP/IP. Il est conseillé d'utiliser des adresses IP statiques, bien que vous puissiez attribuer des adresses IP à l'aide du protocole DHCP. L'ordinateur client doit être sur le même sous-réseau que le serveur afin de ne pas augmenter le travail des routeurs lorsque le client communique avec le serveur. Il n'est pas nécessaire de définir les adresses du routeur et du serveur DNS.

Ces instructions concernent les systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 2000, Windows 2003 et Windows XP. Le nom des boîtes de dialogue ou des options de menu peut varier d'un système à l'autre, mais le principe reste le même.

## Ordinateurs clients Macintosh

Pour configurer des clients Macintosh, vous devez avoir leur mot de passe d'administration. Vous pouvez vous connecter au serveur à l'aide des protocoles AFP ou SMB.

**Pour configurer les paramètres TCP/IP :**

1. Dans le menu **Pomme**, choisissez **Préférences système**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences système, sélectionnez **Réseau**. Sélectionnez un adaptateur réseau (par exemple, **Adaptateur réseau intégré**).
3. Cliquez sur **TCP/IP**. Dans le champ **Configurer IPv4**, sélectionnez **Manuellement**. Entrez **l'adresse IP** et le **masque de sous-réseau**.
4. Si vous vous connectez à l'aide d'AFP, cliquez sur **AppleTalk**, puis cochez la case **Activer AppleTalk**.
5. Cliquez sur **Serveurs proxy** et désélectionnez la case à cocher **Serveur proxy SOCKS**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

# Ordinateur client Windows

**Pour configurer les paramètres TCP/IP :**

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit sur **Favoris réseau** et sélectionnez **Propriétés.**
3. Dans la boîte de dialogue Connexions réseau et accès à distance, cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés.**
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion au réseau local, dans le champ **Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion**, sélectionnez **Protocole Internet** et cliquez sur **Propriétés.**
5. Dans la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet (TCP/IP), indiquez les informations suivantes :
   - adresse IP ;
   - masque de sous-réseau ;
   - passerelle par défaut (facultatif) ;
   - DNS préféré (facultatif) ;
   - DNS auxiliaire (facultatif).
6. Sélectionnez **Avancé.** Dans la boîte de dialogue Paramètres TCP/IP avancés, dans l'onglet **WINS**, cochez la case **Activer NetBIOS avec TCP/IP.**
7. Cliquez trois fois sur **OK** pour quitter l'application.

**Pour configurer l'ordre de liaison TCP/IP :**

L'ordre de liaison indique les préférences du protocole pour les connexions réseau. Dans un système Prinergy, TCP/IP est le protocole principal et doit être lié en premier.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Paramètres > Connexions réseau et accès à distance.**
2. Dans le menu **Avancé**, choisissez **Paramètres avancés**. Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés, dans la zone **Connexions**, vérifiez que **Connexion au réseau local** est en premier dans la liste. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option et cliquez sur la flèche vers le HAUT pour la placer en haut de la liste.

3. Dans la zone **Liens pour connexion au réseau local**, vérifiez que la première liaison est **TCP/IP**. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option et cliquez sur la flèche vers le HAUT pour la placer en haut de la liste.
4. Sur l'onglet **Ordre des fournisseurs**, dans la zone **Fournisseurs de réseau**, vérifiez que **Réseau Microsoft Windows** figure en premier sur la liste. En général, la liste ne comporte qu'un seul fournisseur. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option et cliquez sur la flèche vers le HAUT pour la placer en haut de la liste.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Paramètres avancés.

**Pour configurer la vitesse et le mode duplex de la carte réseau :**

Par défaut, l'option **Négociation automatique** est utilisée pour configurer la vitesse de la connexion et le mode de communication (duplex) de la carte réseau. Une carte réseau mal configurée peut réduire les performances du réseau. La bonne configuration dépend de la configuration du commutateur (switch) du site. Dans la plupart des cas, l'option **Négociation automatique** convient.

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres > Connexions réseau et accès à distance**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion au réseau local, cliquez sur **Configurer**.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la carte réseau, sur l'onglet **Avancé**, dans la zone **Propriété**, sélectionnez **Type de connexion**.
5. Dans la liste déroulante **Valeur**, sélectionnez la vitesse et le mode de communication de la carte.
6. Cliquez deux fois sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de connexion au réseau local.

# Installation d'Adobe Acrobat Professional

La plupart des systèmes Prinergy comprennent deux licences d'installation des logiciels Adobe Acrobat (une pour le serveur Prinergy et une pour l'ordinateur client). Il incombe au client d'acheter des licences supplémentaires pour les autres ordinateurs clients si nécessaire. Pour plus d'informations sur les licences, consultez la section « Informations sur les logiciels et les licences », page 3.

Vous devez installer Acrobat sur le client avant d'utiliser le système d'installation Workshop afin que les modules externes Acrobat soient placés dans les bons dossiers. Le système d'installation Workshop détecte la version d'Acrobat installée sur le client (5.0, 6.0 ou 7.0) et installe les modules externes dans le bon dossier. S'il ne trouve pas Acrobat sur le client alors que vous l'avez installé, il se peut que l'installation ait été mal réalisée. Vous devez réinstaller Acrobat, puis relancer le système d'installation Workshop.

**Pour installer Adobe Acrobat sur un ordinateur client Macintosh ou Windows :**

1. Désinstallez Acrobat Reader s'il se trouve sur le client.
2. Vérifiez que vous disposez du numéro de série d'Acrobat. Chaque client doit disposer d'un numéro de série distinct pour l'installation d'Adobe Acrobat.
3. Suivez les instructions d'installation d'Acrobat.



**Remarque :** sur Macintosh, le programme d'installation d'Acrobat place par défaut les fichiers dans le dossier **Applications**. Sur Windows, le programme d'installation d'Acrobat les place par défaut dans le dossier **Program Files\Adobe\.** Nous vous recommandons d'utiliser les paramètres par défaut.

# Installation de Macromedia Flash Player

Pour consulter l'aide en ligne de Prinergy Workshop, vous devez installer Macromedia Flash Player 7.0 ou une version ultérieure sur le client. Vous pouvez télécharger la dernière version de Flash Player gratuitement sur le site Web : http://macromedia.com/software/flashplayer/.

Il est conseillé d'installer le logiciel Flash Player sur le client avant d'utiliser le système d'installation Workshop afin de pouvoir consulter l'aide après l'installation, si nécessaire. Pour plus d'informations sur l'installation de Flash Player, consultez la note technique *Using Prinergy Online Help with Flash Player 8* (Utilisation de l'aide en ligne de Prinergy avec Flash Player 8), disponible sur eCentral à l'adresse http://ecentral.creo.com/.

3

# Installation et mise à jour du logiciel client

Programme d'installation de Workshop....16
Liste de contrôle pour l'installation de Workshop ....17
Installation de Workshop et d'autres logiciels ....18
Désinstallation de Workshop et d'autres logiciels....19
Désinstallation des modules externes Acrobat ....20
Mise à jour de Workshop et d'autres logiciels....21
Test des logiciels installés....22

# Programme d'installation de Workshop

Le programme d'installation de Prinergy 3 Workshop installe et met à jour les logiciels Prinergy sur les ordinateurs clients équipés des systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP. Il installe, actualise et configure les logiciels, ce qui facilite les mises à jour et améliore leur fiabilité. Le programme d'installation de Workshop permet d'installer les logiciels suivants :

- logiciel Prinergy Workshop ;
- modules externes Kodak pour Adobe Acrobat ;
- logiciel Prinergy Virtual Proofing ;
- logiciel Preps Workshop Edition ;
- Refiner PPD.

Pour plus d'informations les licences, consultez la section « Informations sur les logiciels et les licences », page 3.



Le programme d'installation de Prinergy 3 Workshop n'est pas compatible avec le système d'exploitation Mac OS 9. Pour mettre à jour Prinergy Workshop sur un ordinateur Mac OS 9, utilisez une version précédente du programme d'installation de Workshop et l'outil Client-Auto Update (CAU). Pour plus d'informations sur l'installation et la mise à jour de logiciels sur les ordinateurs clients équipés de Mac OS 9, consultez le *Guide de mise à niveau Prinergy 2.3* et le *Guide de mise à niveau Prinergy 3.0*. Si vous cherchez des informations sur l'installation du logiciel Preps Workshop Edition, consultez le *Manuel d'intégration de Preps pour Primergy 3.0*. Si vous cherchez des informations sur l'installation du logiciel d'accompagnement Pandora, consultez le *Manuel d'utilisation de Pandora 2.8 avec Prinergy*.

Les sections suivantes décrivent l'installation et l'actualisation des logiciels sur les ordinateurs clients.

# Liste de contrôle pour l'installation de Workshop

Le programme d'installation de Workshop, situé sur le serveur Prinergy, est mis à jour en même temps que ce dernier. Nous vous recommandons de toujours vous connecter au serveur Prinergy pour exécuter le programme d'installation de Workshop. Vous utiliserez ainsi la dernière version du programme d'installation et installerez des logiciels à jour.

Avant d'utiliser le programme d'installation de Workshop sur un ordinateur client, passez en revue les étapes de la liste ci-dessous :

| Etape | Section à consulter |
|---|---|
| 1. L'ordinateur client est connecté au serveur Prinergy et vous pouvez accéder au dossier partagé **WkspInstall** du serveur pour exécuter le programme d'installation Workshop. | « Connexion des clients au serveur Prinergy », page 10 |
| 2. Le logiciel Macromedia Flash Player et Adobe Acrobat 5.0, 6.0 ou 7.0 sont installés sur l'ordinateur client et aucun autre composant de logiciel Prinergy n'est présent sur ce dernier.<br>**Remarque :** les logiciels Flash Player et Adobe Acrobat Professional 5.0, 6.0 ou 7.0 doivent être installés sur l'ordinateur client avant que vous n'utilisiez le programme d'installation de Workshop pour installer ou mettre à jour des logiciels. La plupart des systèmes Prinergy comprennent deux licences d'installation des logiciels Adobe Acrobat (une pour le serveur Prinergy et une pour l'ordinateur client). Il incombe au client d'acheter des licences supplémentaires pour les autres ordinateurs clients si nécessaire. | « Installation d'Adobe Acrobat Professional », page 13 et « Installation de Macromedia Flash Player », page 14 |

# Installation de Workshop et d'autres logiciels

Cette section explique comment utiliser le programme d'installation de Prinergy 3 Workshop pour installer Workshop et d'autres logiciels sur un ordinateur client.

Ces informations concernent les systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 2000, Windows 2003 et Windows XP. Nous vous recommandons de toujours vous connecter au serveur Prinergy pour exécuter le programme d'installation de Workshop. Vous utiliserez ainsi la dernière version du programme d'installation et installerez des logiciels à jour.

La durée de l'installation peut varier selon la configuration du système Prinergy.

**Pour installer des logiciels sur un ordinateur client Macintosh ou Windows :**

1. Vérifiez qu'aucun logiciel Prinergy n'est installé sur l'ordinateur client. Si une version précédente de Workshop est installée, désinstallez-la avant d'installer la nouvelle version. Sur les ordinateurs clients Macintosh, vous devez ouvrir une session en qualité d'administrateur.
2. connectez-vous au serveur en montant un dossier partagé (Macintosh) ou en connectant un lecteur réseau (Windows) et double-cliquez sur le dossier **WkspInstall**. Sur les ordinateurs clients Macintosh, vous pouvez utiliser les protocoles AFP ou SMB pour vous connecter.
3. Dans le dossier **WkspInstall**, effectuez les opérations suivantes en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur :
   - Macintosh OS X : double-cliquez sur le fichier **WorkshopInstaller.command**. Dans la boîte de dialogue Authentification, cliquez sur l'icône de **cadenas** et saisissez le mot de passe d'administration. Cliquez sur **OK**.
   - Windows : double-cliquez sur le fichier **WorkshopInstallershortcut.exe**.
4. L'assistant d'installation de Workshop apparaît. Suivez les instructions de ce dernier pour installer les logiciels. Sélectionnez les éléments suivants :
   - Langue (du programme d'installation de Workshop).

- Logiciels à installer sur l'ordinateur client. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez un type d'installation, sélectionnez **Standard**, **Ne pas installer Preps** ou **Personnalisée**. Pour connaître la liste des logiciels proposés par le programme d'installation de Workshop, consultez les sections "Programme d'installation de Workshop" ou « Informations sur les logiciels et les licences », page 3.
- Le dossier d'installation des fichiers des logiciels (le chemin par défaut est **\\Creo\Prinergy\Workshop**).

5. La boîte de dialogue Workshop - L'installation est terminée apparaît quand l'installation est terminée. Cliquez sur **Terminé** pour refermer le programme d'installation et démarrer Workshop.

# Désinstallation de Workshop et d'autres logiciels

L'assistant de désinstallation de Prinergy Workshop permet de supprimer les logiciels installés précédemment par le programme d'installation de Workshop sur un ordinateur client afin de pouvoir les réinstaller.

**Pour désinstaller des logiciels sur un ordinateur client Macintosh :**

1. Dans le menu **Aller**, sélectionnez **Applications**.
2. Sélectionnez le dossier **\\Creo\Prinergy\Uninstall** et cliquez sur le fichier **Désinstaller Workshop**. Dans la boîte de dialogue Authentification, cliquez sur l'icône de **cadenas** et saisissez le mot de passe d'administration. Cliquez sur **OK**.
3. L'assistant de désinstallation de Workshop apparaît. Sélectionnez **Désinstallation intégrale** ou **Désinstaller certaines fonctions**.

**Pour désinstaller des logiciels sur un ordinateur client Windows :**

1. Dans le menu **Démarrer**, choisissez **Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**.
2. Identifiez la version de Workshop à supprimer et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
3. L'assistant de désinstallation de Workshop apparaît. Sélectionnez **Désinstallation intégrale** ou **Désinstaller certaines fonctions**.



**Remarque :** sur les systèmes Macintosh et Windows, si vous sélectionnez l'option **Désinstallation intégrale**, le programme de désinstallation supprime tous les logiciels, à savoir Workshop, les modules externes Acrobat, Virtual Proofing, Preps Workshop Edition et le PPD Refiner. L'option **Désinstaller certaines fonctions** permet de ne supprimer que certains composants, comme Preps Workshop Edition.

# Désinstallation des modules externes Acrobat

Le programme d'installation de Workshop installe automatiquement tous les modules externes Acrobat disponibles. Vous pouvez supprimer de l'ordinateur client ceux dont vous n'avez pas besoin.

**Pour désinstaller un module externe Acrobat d'un ordinateur client Macintosh :**

1. Dans le menu **Aller**, sélectionnez **Applications**.
2. En maintenant enfoncée la touche CTRL, cliquez sur le dossier **Adobe Acrobat Professional** (5.0, 6.0 ou 7.0) et sélectionnez **Afficher le contenu du paquet**.
3. Affichez le dossier **Contents/Plug-ins/Prinergy Plug-ins** et identifiez le module externe Acrobat à supprimer.
4. Sélectionnez le module externe Acrobat et faites-le glisser vers la Corbeille. Dans la boîte de dialogue Authentification, cliquez sur l'icône de **cadenas** et saisissez le mot de passe d'administration.

**Pour désinstaller un module externe Acrobat d'un ordinateur client Windows :**

1. Sur le bureau, cliquez sur **Poste de travail** et ouvrez le dossier **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\plug-ins\Prinergy**. (Si vous disposez de la version 5.0 ou 7.0 d'Acrobat, ouvrez le dossier correspondant.)
2. Cliquez avec le bouton droit sur le module externe Acrobat et choisissez **Supprimer**.

# Mise à jour de Workshop et d'autres logiciels

Après avoir installé Prinergy Workshop et d'autres logiciels sur un ordinateur client, vous devez les actualiser à l'aide du programme d'installation de Workshop quand des mises à jour sont disponibles sur le serveur Prinergy.

Si la version de Prinergy Workshop installée sur l'ordinateur client est différente de celle du serveur Prinergy, la boîte de dialogue Synchronisation de Workshop apparaît au démarrage de Workshop. Cette boîte de dialogue vous invite à synchroniser l'ordinateur client avec le serveur avant de pouvoir utiliser Workshop. Quand vous cliquez sur **Oui**, l'assistant d'installation de Workshop apparaît et vous guide pendant la mise à jour.

Quand vous utilisez le programme d'installation de Workshop pour installer des mises à jour, vous devez sélectionner tous les logiciels que vous souhaitez conserver sur l'ordinateur client dans la boîte de dialogue Sélectionnez un type d'installation de l'assistant d'installation de Workshop, car le programme d'installation supprime toutes les anciennes versions avant d'installer les nouvelles versions des logiciels sélectionnés. Cette approche permet d'être certain que des logiciels à jour sont installés sur l'ordinateur client.

Par exemple, si vous ne sélectionnez pas Preps Workshop Edition dans la boîte de dialogue Sélectionnez un type d'installation de l'assistant d'installation de Workshop alors que ce logiciel est installé, le programme d'installation supprime Preps Workshop Edition de l'ordinateur client (bien que vous n'ayez pas demandé sa désinstallation).



**Remarque :** si d'autres logiciels sont ouverts sur l'ordinateur client, comme Virtual Proofing ou Preps Workshop Edition, fermez-les avant de lancer la mise à jour.

**Pour mettre à jour des logiciels sur un ordinateur client Macintosh ou Windows :**

1. Lorsque vous ouvrez Workshop, si le numéro de version de Workshop est différent de celui de la version du serveur, cliquez sur **Connexion**.
2. Dans la boîte de dialogue Synchronisation de Workshop, cliquez sur **Oui**. (Si vous cliquez sur **Non**, vous ne pouvez pas ouvrir de session Workshop.) Si vous utilisez un Macintosh, dans la boîte de dialogue Authentification, cliquez sur l'icône de **cadenas** et saisissez le mot de passe d'administration. Cliquez sur **OK**.

3. L'assistant d'installation de Workshop apparaît. Suivez les instructions de ce dernier pour mettre à jour le logiciel. La boîte de dialogue Workshop - L'installation est terminée apparaît quand l'installation est terminée. Cliquez sur **Terminé** pour refermer le programme d'installation et démarrer Workshop.

# Test des logiciels installés

Après avoir installé des logiciels sur un ordinateur client, effectuez les opérations ci-dessous pour vérifier que l'installation a réussi. La procédure suppose que les logiciels suivants aient été installés : Prinergy Workshop, modules externes Acrobat, Virtual Proofing, Preps Workshop Edition, fichier PPD Refiner et Macromedia Flash Player.

Pour obtenir des informations de dépannage, consultez le site Web de Kodak à l'adresse http://graphics.kodak.com ou celui de eCentral à l'adresse https://ecentral.creo.com/. Pour obtenir de l'aide, contactez l'assistance technique.

1. Ouvrez Prinergy Workshop sur l'ordinateur client. Si une erreur apparaît à ce stade, vérifiez que les paramètres TCP/IP sont corrects et que vous pouvez vous connecter au serveur. En l'absence d'erreur, passez à l'étape 3 pour tester les logiciels installés. Pour dépanner l'installation, passez à l'étape 2.
2. Vous pouvez consulter les journaux du programme d'installation de Prinergy Workshop, qui sont situés dans le dossier Prinergy. Sur Macintosh, ouvrez le dossier **Application/Creo/Prinergy**. Avec Windows, ouvrez le dossier **\\Program Files\Creo\Prinergy**.
   - Le fichier **Workshop_InstallLog.log**, généré à la fin de l'installation, affiche l'état d'erreur de chaque étape.
   - Le fichier **Workshop_InstallDebug.log** contient tous les flux des sorties standard (**stdout**) et d'erreur (**stderr**) du programme d'installation et des modules externes.
3. Connectez-vous en indiquant un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects.
4. Dans la fenêtre Recherche de tâches, créez une tâche et ajoutez un fichier d'entrée.
5. Optimisez le fichier d'entrée.

6. Dans la fenêtre Gestionnaire de tâches, sélectionnez **Nouvelle mise en page** dans le menu **Fichier** pour vérifier que le logiciel d'imposition démarre.
7. Quand le fichier a été optimisé, ouvrez Adobe Acrobat en double-cliquant sur la page (ou sur un dessin d'une page) dans Workshop. Adobe Acrobat doit démarrer et la page doit être ouverte.
8. Ouvrez le logiciel Virtual Proofing et prévisualisez un fichier.
9. Dans Adobe Acrobat, vérifiez que les modules externes sont visibles sur la barre d'outils. Ouvrez ces modules.
10. Dans Workshop, ouvrez l'aide en ligne.

# Index


## A

Adobe Acrobat Professional, 13
AFP, 10
aide, 2, 22

## C

comptes d'utilisateur, 8
configuration, 10
conseils sur le matériel, 9

## D

dépannage et assistance technique, 2
désinstallation
  logiciels, 19
  modules externes Acrobat, 20
  Workshop, 19

## I

installation
  Adobe Acrobat Professional, 13
  liste de contrôle des ordinateurs clients, 6
  liste de contrôle pour l'installation de Workshop, 17
  logiciels, 18
  Macromedia Flash Player, 14
  Workshop, 16, 18

## L

licence
  logiciels des ordinateurs clients, 3, 5
  présentation, 3
liste de contrôle pour l'installation de Workshop, 17
listes de contrôle
  installation de Workshop, 17
  installation sur les ordinateurs clients, 6
logiciels
  désinstallation, 19
  installation, 18
  licence, 3
  mise à jour, 21
  ordinateurs clients, 3, 5
  présentation, 3

## M

Macintosh
  AFP/SMB, 10
  configuration, 10
  conseils sur le matériel, 9
Macromedia Flash Player, 14
mise à jour
  logiciels, 21
  Workshop, 21
mode duplex, 12
modules externes Acrobat
  désinstallation, 20
  présentation, 3

## O

ordinateurs clients
  configuration, 10
  configuration de comptes d'utilisateur, 8
  connexion au serveur, 10
  conseils sur le matériel, 9
  liste de contrôle pour l'installation, 6, 17
  présentation, 8
  test de l'installation, 22
ordre de liaison du protocole TCP/IP, 11

## S

service et assistance, 22
SMB, 10

## T

test
  installation de logiciels, 22

## V

vitesse de la carte réseau, 12

## W

Windows
  configuration, 10
  configuration de la vitesse de la carte réseau, 12
  conseils sur le matériel, 9
  ordre de liaison du protocole, 11
Workshop
  désinstallation, 19
  installation, 18
  liste de contrôle pour l'installation, 17
  mise à jour, 21
  présentation, 16