クライアント コンピュータ インストール ガイド

日本語

Prinergy 3

ドキュメント番号 731-00755A-JA 改訂 A

graphics.kodak.com

Kodak

Prinergy 3

クライアント コンピュータ インストール ガイド

Kodak

著作権

© 2006 Kodak. All rights reserved.

本書は、Adobe Systems Incorporated の PDF（Portable Document Format）形式によっても頒布されています。お客様は、社内利用を目的として PDF ファイルからマニュアルを複製することができます。PDF ファイルからコピーを作成する場合は、ドキュメント全体を複製する必要があります。

商標

Creo、Pandora、Preps、Prinergy は Kodak 社の商標です。

Adobe、Acrobat、Adobe Illustrator、Distiller、Photoshop、PostScript、および PageMaker は、Adobe Systems, Inc. の商標です。

Apple、iMac、Power Macintosh、Mac OS、AppleShare、AppleTalk、TrueType、ImageWriter および LaserWriter は Apple Computer, Inc. の登録商標です。Macintosh は Apple Computer, Inc. の商標で、米国およびその他の国で登録されています。

PANTONE、Hexachrome、PANTONE Hexachrome、および PANTONE MATCHING SYSTEM の所有権は、Pantone, Inc. に帰属します。

PEARL、PEARLsetter、PEARLhdp、PEARLdry、および PEARLgold は、Presstek, Inc. の登録商標です。

XEROX® は、XEROX CORPORATION の商標です。

FCC 準拠

このマニュアルで参照されている Kodak 装置は、クラス A デジタル デバイスに対する FCC 規定のパート 15 の必要条件に準拠しています。住宅地域における Kodak 装置の運用によってラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす可能性があり、そのような場合は、お客様がご自分で干渉を除去する必要があります。

機器のリサイクル

欧州連合では、このマークがある製品を廃棄する場合、再生やリサイクルを行うための適切な施設に送る必要があります。



本製品に対応する回収および再生プログラムの詳細は、最寄りの Kodak 代理店に問い合わせるか、または www.kodak.com/go/recycle/ を参照してください。

責任の制限

製品、ソフトウェア、またはサービスは、「現状有姿」および「使用可能な状態」で提供されています。お客様の契約書に明白に記述されている場合を除いて、Kodak は、商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず一切負うものではありません。

契約に明記されている場合を除き、Kodak は以下から生じた直接的、非直接的、付随的、特殊的、間接的、または懲罰的な損害 (損害にはこれらすべてを含みますが、それだけに限りません)、利益の損失、業務上の信用、使用、データ、または無形資産の損失については一切責任を負わないことに、お客様は理解して同意されたものとします。(i) 製品またはソフトウェアの使用またはその能力の欠如、(ii) 購入された製品、商品、データ、ソフトウェア、情報、またはサービスから生じた代用の商品およびサービスの調達価格、(iii) 製品、ソフトウェア、またはデータの許諾されていないアクセスまたは変更、(iv) 第三者の声明または行為、(v) 製品、ソフトウェア、またサービスに関連するその他のいかなる事項。

このマニュアルのテキストおよび図は、説明および参照を目的として提供されています。これらが基づいている仕様は変更される可能性があります。このマニュアルの内容は、予告なしに変更されることがあります。Kodak は、このドキュメントにおける技術上または編集上の誤りまたは脱漏の責任は一切負いません。また、付随的、間接的、非直接的、または特殊的な損害（このドキュメントの使用から生じた使用喪失、データの損失または変更、遅延、あるいは利益または貯蓄の損失を含みますが、それだけに限りません）についても一切責任を負いません。

graphics.kodak.com
ドキュメント番号 731-00755A-JA 改訂 A
最終更新日：2006 年 4 月

目次

1 概要 1

このガイドの対象読者 2
その他の情報 2
ソフトウェアおよびライセンス情報 3
クライアント コンピュータ ソフトウェア 3
クライアント コンピュータの付属のソフトウェア 5
クライアント コンピュータ インストール チェックリスト 6

2 クライアント コンピュータの追加 9

Prinergy システムへのクライアント コンピュータの追加について 10
ハードウェアの推奨要件 11
クライアント コンピュータの Prinergy サーバーへの接続 12
Macintosh クライアント コンピュータ 12
Windows クライアント コンピュータ 13
Adobe Acrobat Professional のインストール 14
Macromedia Flash Player のインストール 15

3 クライアント コンピュータ ソフトウェアのインストールと更新 17

Workshop インストーラについて 18
Workshop インストール前のチェックリスト 19
Workshop とその他のソフトウェアのインストール 20
Workshop とその他ソフトウェアのアンインストール 21
Acrobat プラグインのアンインストール 22
Workshop とその他ソフトウェアの更新 22
ソフトウェア インストールのテスト 24

索引 25

1

概要

このガイドの対象読者 2
その他の情報 2
ソフトウェアおよびライセンス情報 3
クライアント コンピュータ インストール チェックリスト 6

このガイドの対象読者

このガイドは、Kodak® Prinergy® ワークフロー管理ソフトウェアを使用するユーザー、または Prinergy システムの管理を行うすべての人を対象としています。このガイドでは、Prinergy システムのクライアント コンピュータを設定するために必要な、ハードウェア推奨およびネットワーク設定情報について説明します。また、Kodak® Prinergy® Workshop ソフトウェアおよびその他の関連ソフトウェアを、Prinergy 3 Workshop インストーラを使用してクライアント コンピュータにインストールおよび更新する方法についても説明します。

このガイドを使用するには次の知識が必要です。

- プリプレス作業および Prinergy システムの操作に関する知識
- Windows® オペレーティング システムの使用に必要な知識
- Macintosh® オペレーティング システムの使用に必要な知識
- コンピュータ ハードウェアおよびネットワーク システムの知識

このガイドは、以下を想定して記述されています。

- Prinergy システムのハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク コンポーネントがすべて正しくインストールおよび設定され、正しく動作していること



- Prinergy システムの構造に関する知識があること詳細については、『Prinergy 3.0 System Administration Guide』または Prinergy 3.0 Administrator のオンライン ヘルプを参照してください。)

その他の情報

マニュアル、トレーニング コース、ダウンロード、サービス、サポートの連絡先については http://graphics.kodak.com を参照するか、http://ecentral.creo.com/ からログインして eCentral にアクセスしてください。

ソフトウェアおよびライセンス情報

Prinergy システムに必要な機能に応じ、クライアント コンピュータにさまざまなソフトウェアをインストールします。Prinergy 3 Workshop インストーラを使用して、Workshop およびその他のソフトウェアをインストールします。付属のソフトウェアのインストールも可能です。



クライアント コンピュータに必要なすべてのソフトウェア ライセンスがあることを確認します。Prinergy ライセンスの管理およびライセンス オプションの確認方法に関する詳細については、『Prinergy 3.0 Administration Guide』または Prinergy 3.0 Administrator のオンライン ヘルプを参照してください。ソフトウェアおよびライセンスの必要条件に関するさらに詳しい情報は、担当営業にお問い合わせください。

クライアント コンピュータ ソフトウェア

次の表は、Prinergy 3 Workshop インストーラを使用してクライアント コンピュータにインストールできるソフトウェアの情報です。

ソフトウェア	説明	ライセンスの取得と管理の方法
Prinergy Workshop ソフトウェア	クライアント コンピュータ ソフトウェアの Workshop を使用して、ジョブの作成、ページ セットおよび面付けプランへのページの割り当て、ジョブの処理状況やステータスの監視、およびエレメント処理の開始を行います。	Prinergy に標準搭載されています。Prinergy システムを同時に使用できるユーザーの数は、Prinergy Administrator ライセンスによって制限されます。
Adobe® Acrobat® の Kodak プラグイン： Creo Distiller Assistant、PDF Compare、PDF Merge、Preflight Locator、Plate Builder、Prinergy DotShop™、Prinergy Geometry Editor、Prinergy Separation Repair、Prinergy Separation Viewer、Trap Editor、View Accelerator	クライアント コンピュータにインストールした Adobe Acrobat Professional ソフトウェアのバージョンによっては、プラグインの一部を使用できない可能性があります。たとえば、Acrobat 7.0 には Acrobat 5.0 よりも多くのプラグインが用意されています。 プラグインの詳しい一覧については、『Prinergy 3.0 System Administration Guide』を参照してください。	同時に使用できるユーザーの数は、Floating License Manager（FLIM）によって特定数に制限されます。 プラグインには、ライセンスが不要なものもあります。

ソフトウェア	説明	ライセンスの取得と管理の方法
Kodak® Prinergy® Virtual Proofing ソフトウェア	コンピュータのモニタ上で、ページと面付けをフル カラーで表示するソフトウェアです。Virtual Proofing System を使用して、面付け、見当、トラッピング、バックアップ、フォント、画像の配置、および色分解を確認します。	Prinergy システムを同時に使用できるユーザーの数は、Prinergy Administrator ライセンスによって決まります。
Kodak® Preps® Workshop Edition ソフトウェア	商業印刷業用の面付けソフトウェアです。Preps を使用して、Prinergy ジョブの面付け情報を作成および編集できます。	Prinergy システムを同時に使用できるユーザーの数は、Prinergy Administrator ライセンスによって決まります。
Refiner PPD	PPD (PostScriptR Printer Description) ファイルのインストールによって、プリンタドライバまたはソフトウェアが、Prinergy Refiner 用に最適な PostScript を生成できます。	Prinergy システムを同時に使用できるユーザーの数は、Prinergy Administrator ライセンスによって決まります。

クライアント コンピュータの付属のソフトウェア

次の表は、Workshop インストーラでソフトウェアをインストールまたは更新する前に、クライアント コンピュータにインストールする必要があるソフトウェアの一覧です。また、Prinergy システムで必要な機能をオプションとしてインストールできるソフトウェアも含まれています。このソフトウェアは、Prinergy 3 Workshop インストーラでインストールできません。

ソフトウェア	説明	ライセンスの取得と管理の方法
Adobe Acrobat Professional 5.0、6.0、または 7.0（必須）	リファインした PDF ファイルの表示、および壊れた PDF ファイルの修復に使用するプリプレス ソフトウェアです。	ほとんどの Prinergy システムには、Adobe Acrobat ソフトウェアのインストール ライセンスが 2 つ含まれます（インストール場所は、1 つが Prinergy サーバー、もう 1 つがクライアント コンピュータです）。クライアント コンピュータ用の追加ライセンスが必要な場合は、お客様に別途ご購入いただく必要があります。
Macromedia® Flash® Player（必須）	Prinergy Workshop のオンライン ヘルプを表示するには、Macromedia Flash Player 7.0 以降をインストールする必要があります。	Macromedia の Web サイト（http://macromedia.com/software/flashplayer/）を参照してください。
Kodak® Pandora® ステップ & リピート ソフトウェア（オプション）	パッケージ業界で使用される面付けソフトウェアです。	ドングルで制御されます（Pandora 2.9 以降は FLIM によって制御されます）。
Kodak® Preps® Pro または Plus（オプション）	オンデマンド 印刷業界および商業印刷業界で使用される面付けソフトウェアです。	ドングルまたは FLIM
Enfocus Pitstop （オプション）	Acrobat プラグイン用のプリプレス ツールです。	ライセンス キー

クライアント コンピュータ インストール チェックリスト

本ガイドをお読みいただいた上で、実際にクライアント コンピュータの設定や更新を行う際にこのチェックリストを使用してください。

手順	参照
1. Prinergy がサーバーに正しくインストールされていることを確認します。Prinergy システムにクライアント コンピュータを追加できることを確認します。	ご不明な点はサポート センターまたは担当営業にお尋ねください。
2. クライアント コンピュータにインストールしようとしているソフトウェアを確認し、ライセンスの必要条件がすべて満たされていることを確認します。	3 ページの「ソフトウェアおよびライセンス情報」
3. クライアント コンピュータが、必要なハードウェアの条件を満たしていることを確認します。	11 ページの「ハードウェアの推奨要件」
4. クライアント コンピュータをサーバーに接続します。Macintosh および Windows クライアント コンピュータで、TCP/IP を設定します。	12 ページの「クライアント コンピュータの Prinergy サーバーへの接続」
5. クライアント コンピュータに Macromedia Flash Player および Adobe Acrobat 5.0、6.0、または 7.0 がインストールされていることを確認します。	14 ページの「Adobe Acrobat Professional のインストール」および 15 ページの「Macromedia Flash Player のインストール」

手順	参照
6. Prinergy Workshop や他のソフトウェアをインストールまたは更新するには、Prinergy サーバーに接続して **WkspInstall** 共有フォルダをマウントします。 • Macintosh オペレーティング システムでは、**WorkshopInstaller.command** ファイルをダブルクリックします。 • Windows オペレーティング システムでは、**WorkshopInstallerShortcut.exe** ファイルをダブルクリックします。 • インストーラの指示に従って進めます。	20 ページの「Workshop とその他のソフトウェアのインストール」または 22 ページの「Workshop とその他ソフトウェアの更新」
7. クライアント コンピュータ ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかをテストします。	24 ページの「ソフトウェア インストールのテスト」

2

クライアント コンピュータの追加

Prinergy システムへのクライアント コンピュータの追加について 10
ハードウェアの推奨要件 11
クライアント コンピュータの Prinergy サーバーへの接続 12
Adobe Acrobat Professional のインストール 14
Macromedia Flash Player のインストール 15

Prinergy システムへのクライアント コンピュータの追加について

この章では、クライアント コンピュータのハードウェア要件、および **WkspInstall** 共有にアクセスするための、クライアント コンピュータから Prinergy サーバーへの接続の設定手順について説明します。**WkspInstall** 共有は、Prinergy Workshop およびその他のソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールするために使用します。クライアント コンピュータにソフトウェアをインストールしたり、インストールしたソフトウェアを更新する場合は、Prinergy サーバーに接続して Workshop インストーラの最新バージョンを使用し、最新のソフトウェアをインストールしてください。

このガイドに示す手順は、Mac OS® X、Windows® 2000、Windows® 2003、Windows® XP オペレーティング システムを実行するクライアント コンピュータに適用されます。Mac OS® 9 を実行するクライアント コンピュータへの、ソフトウェアのインストール、および更新についての詳細は、『Prinergy 2.3 アップグレード ガイド』および『Prinergy 3.0 アップグレード ガイド』を参照してください。



Prinergy システムでは、複数の従業員が同じクライアント コンピュータを使用する場合があります。ネットワーク管理者の方は、クライアント コンピュータを使用するユーザーごとにアカウントと権限を設定する必要があります。また、Prinergy Workshop や他のソフトウェアを使用する各ユーザーについても、ユーザー アカウントと権限の設定が必要です。Workshop のユーザー権限設定の詳細については、『Prinergy 3.0 System Administration Guide』を参照してください。

ハードウェアの推奨要件

次の表は、Prinergy システムのパフォーマンスをより効果的に実現するために、Prinergy クライアント コンピュータとして使用する際の Macintosh および Windows コンピュータの推奨ハードウェア要件です。クライアント コンピュータに必要とされる必須の要件または推奨の要件は、クライアント コンピュータにインストールするアプリケーションの数や Prinergy システムの設定によって異なります。



クライアント コンピュータおよびクライアント／サーバー構造の詳細については、『Prinergy 3.0 System Administration Guide』を参照してください。御社のクライアント コンピュータのハードウェア要件に関する詳細は、担当営業にお問い合わせください。

コンポーネント	Macintosh	Windows
オペレーティング システム	Mac OS X（10.3.9 以降）	Windows 2000、Windows 2003、Windows XP
プロセッサ／速度	Power Macintosh® G4 500 MHz（最小条件） Power Macintosh® G5 1.0 GHz 以上（最適条件）	Intel® Pentium® III 500 MHz（最小条件） Intel® Pentium® IV 1.3 GHz 以上（最適条件）
メモリ	512 MB の RAM 他のソフトウェアを実行する際には、より多くのメモリが必要な場合があります。	512 MB の RAM 他のソフトウェアを実行する際には、より多くのメモリが必要な場合があります。
ディスクの空き容量	充分な空き容量	充分な空き容量
ネットワーク／プロトコル	100 Base T（最小条件) 1000 Base T（最適条件)	100 Base T（最小条件) 1000 Base T（最適条件)
ドライバ	Apple LaserWriter® 8.7 以降	なし
モニタ	17 インチ以上	17 インチ以上



注意： クライアント コンピュータから Prinergy Workshop のオンライン ヘルプにアクセスするには、インターネット ブラウザが必要です。Windows オペレーティング システムでは、Microsoft® Internet Explorer をデフォルト ブラウザとして使用してください。Macintosh オペレーティング システムでは、Apple® Safari™ ソフトウェアをデフォルト ブラウザとして使用してください。

クライアント コンピュータの Prinergy サーバーへの接続

Prinergy では、通信プロトコルとして TCP/IP を使用します。自動的に IP アドレスを割り当てる DHCP も使用できますが、固定 IP アドレスの使用を推奨します。クライアント コンピュータとサーバーとの通信でルーターに負荷がかからないように、クライアント コンピュータはサーバーと同じサブネット上にある必要があります。ルーターとネーム サーバー (DNS) のアドレスは不要です。

ここに記載されている一般的な手順は、Mac OS X、Windows 2000、Windows 2003、Windows XP を対象としています。手順にあるダイアログ ボックス名やメニューは、ご使用のコンピュータと異なる場合もありますが、基本は同じです。

Macintosh クライアント コンピュータ

Macintosh クライアント コンピュータを設定する場合は、管理者パスワードが必要です。AFP または SMB を介してサーバーに接続できます。

TCP/IP の設定：

1. **アップル** メニューの［**システム環境設定**］を選択します。
2. ［システム環境設定］ダイアログ ボックスで、［**ネットワーク**］を選択します。ネットワーク アダプタ（たとえば［**内蔵 Ethernet アダプタ**］）を選択します。
3. ［**TCP/IP**］をクリックします。［**IPv4 の設定**］ボックスで、［**手入力**］を選択します。［**IP アドレス**］と［**サブネット マスク**］を入力します。
4. AFP を介して接続する場合は、［**AppleTalk**］をクリックして、［**AppleTalk 使用**］チェック ボックスを選択します。
5. ［**プロキシ**］をクリックして、［**SOCKS プロキシ**］チェック ボックスをオフにします。
6. ［**今すぐ適用**］をクリックします。

Windows クライアント コンピュータ

TCP/IP の設定

1. 管理者としてログオンします。
2. デスクトップで［**マイ ネットワーク**］を右クリックし、［**プロパティ**］を選択します。
3. ［ネットワークとダイヤルアップ接続］ダイアログボックスで、［**ローカル エリア接続**］を右クリックし、［**プロパティ**］を選択します。
4. ［ローカル エリア接続のプロパティ］ダイアログ ボックスの、［**この接続は次の項目を使用します**］ボックスで、［**インターネット プロトコル**］を選択し、［**プロパティ**］ボタンをクリックします。
5. ［インターネット　プロトコル（TCP/IP）のプロパティ］ダイアログ ボックスで、次の情報を入力します。
   - IP アドレス
   - サブネット マスク
   - デフォルト ゲートウェイ（任意）
   - 優先 DNS サーバー（任意）
   - 代替 DNS サーバー（任意）
6. ［**詳細設定**］を選択します。［TCP/IP 詳細設定］ダイアログ ボックスの［**WINS**］タブで、［**NetBIOS over TCP/IP を有効にする**］を選択します。
7. 3 つのウィンドウの［**OK**］ボタンを順にクリックして、［ネットワークとダイヤルアップ接続］ダイアログ ボックスに戻り、終了します。

TCP/IP バインド順の設定：

バインド順は、ネットワーク接続時に使用するプロトコルの優先順位です。Prinergy システムでは TCP/IP がプライマリ プロトコルであるため、最初にバインドする必要があります。

1. Windows　の［**スタート**］メニューで、［**設定**］**>**［**ネットワークとダイヤルアップ接続**］を選択します。
2. ［**詳細設定**］メニューで、［**詳細設定**］を選択します。［**詳細設定**］ダイアログ ボックスの、［**接続**］領域で、［**ローカル エリア接続**］がリストの最初にあることを確認します。一番上にない場合は、上向きの矢印アイコンで移動します。

3. [**ローカル エリア接続のバインド**] 領域で、[**TCP/IP**] が最初にバインドされていることを確認します。一番上にない場合は、上向きの矢印アイコンで移動します。
4. [**プロバイダの順序**] タブの [**ネットワーク プロバイダ**] 領域で、[**Microsoft Windows ネットワーク**] がリストの最初にあることを確認します。通常、リストにあるプロバイダは 1 つだけです。一番上にない場合は、上向きの矢印アイコンで移動します。
5. [**OK**] をクリックして、[**詳細設定**] ダイアログ ボックスを閉じます。

ネットワーク アダプタの速度と Duplex モードの設定 :

ネットワーク アダプタが自動検索するように、デフォルトで [**Auto**] に設定されています。ネットワーク パフォーマンスの遅い原因が、ネットワーク カード設定の不良である場合もあります。特定の正しい設定はありません。パフォーマンスは、お客様先でのネットワーク スイッチの設定によって決まります。ほとんどの場合、[**Auto**] の設定で問題ありません。

1. [**スタート**] メニューで、[**設定**] > [**ネットワークとダイヤルアップ接続**] を選択します。
2. [**ローカル エリア接続**] を右クリックして、[**プロパティ**] を選択します。
3. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[**構成**] をクリックします。
4. [ネットワーク接続のプロパティ] ダイアログ ボックスの [**詳細設定**] タブにある、[**プロパティ**] ボックスで [**リンク速度 & Duplex**] を選択します。
5. [**値**] ボックスで、ネットワーク アダプタの速度とモードを選択します。
6. 2 つのウィンドウの [**OK**] ボタンを、順にクリックして [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。

Adobe Acrobat Professional のインストール

ほとんどの Prinergy システムには、Adobe Acrobat ソフトウェアのインストール ライセンスが 2 つ含まれます（インストール場所は、1 つが Prinergy サーバー、もう 1 つがクライアント コンピュータです）。クライアント コンピュータ用の追加ライセンスが必要な場合は、お客様に別途ご購入いただく必要があります。ライセンスの詳細については、3 ページの「ソフトウェアおよびライセンス情報」を参照してください。

Acrobat　プラグインを正しいフォルダにインストールするために、Workshop インストーラを使用する前に、Acrobat をクライアント コンピュータにインストールする必要があります。Workshop インストーラは、クライアント コンピュータにインストールされている Acrobat のバージョンを検出し、5.0、6.0、7.0 のそれぞれに適したプラグインを正しいフォルダにインストールします。クライアント コンピュータに Acrobat をインストールしたにもかかわらず、Workshop インストーラが Acrobat を検出できない場合は、Acrobat が正しくインストールされていない可能性があります。その場合は、Acrobat を再インストールして、Workshop インストーラを再起動する必要があります。

Macintosh または Windows クライアント コンピュータへの Adobe Acrobat のインストール：

1. クライアント コンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は、それを削除します。
2. Acrobat のシリアル番号を確認します。Acrobat のインストール時には、各クライアント コンピュータごとに固有のシリアル番号が必要です。
3. Acrobat インストールの指示に従います。



注意： Macintosh の場合、Acrobat インストーラがファイルをコピーするデフォルトの場所は［**アプリケーション**］フォルダです。Windows の場合、Acrobat インストーラがファイルをコピーするデフォルトの場所は **Program Files¥Adobe¥** フォルダです。デフォルトを変更せずにインストールされることをお勧めします。

Macromedia Flash Player のインストール

Prinergy Workshop のオンライン ヘルプを表示するには、クライアント コンピュータに Macromedia Flash Player 7.0 以降をインストールする必要があります。Flash Player ソフトウェアの最新バージョンは、Web サイト http://macromedia.com/software/flashplayer/ から無償でダウンロードできます。

Workshop のインストール後にオンライン ヘルプを表示できるように、Workshop のインストールを行う前に Flash Player ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールしておくことをお勧めします。

3

クライアントコンピュータソフトウェアのインストールと更新

Workshop インストーラについて 18
Workshop インストール前のチェックリスト 19
Workshop とその他のソフトウェアのインストール 20
Workshop とその他ソフトウェアのアンインストール 21
Acrobat プラグインのアンインストール 22
Workshop とその他ソフトウェアの更新 23
ソフトウェア インストールのテスト 25

Workshop インストーラについて

Prinergy 3 Workshop インストーラは、Mac OS X、Windows 2000、Windows 2003、Windows XP オペレーティング システムを実行するクライアント コンピュータに、Prinergy ソフトウェアをインストールし、更新します。ソフトウェアのインストール、更新、設定が同時に行われるため、確実に最新のバージョンに更新できます。Workshop インストーラは、次のソフトウェアのインストールに使用できます。

- Prinergy Workshop ソフトウェア
- Adobe Acrobat に対応した Kodak プラグイン
- Prinergy Virtual Proofing ソフトウェア
- Preps Workshop Edition ソフトウェア
- Refiner PPD

ライセンスの詳細については、3 ページの「ソフトウェアおよびライセンス情報」を参照してください。



Prinergy 3 Workshop インストーラは、Mac OS 9 オペレーティング システムでは動作しません。Mac OS 9 コンピュータ上の Prinergy Workshop を更新する必要がある場合は、Workshop インストーラの以前のバージョンと、Client-Auto Update（CAU）ツールを使用してください。Mac OS® 9 を実行するクライアント コンピュータへの、ソフトウェアのインストールおよび更新についての詳細は、『Prinergy 2.3 アップグレード ガイド』および『Prinergy 3.0 アップグレード ガイド』を参照してください。Preps Workshop Edition のインストールに関する詳細については、オンライン ヘルプの Prinergy 3.0 と Preps の統合に関する項目を参照してください。Pandora ステップ & リピート ソフトウェアのインストールに関する詳細については、『Pandora 2.8 with Prinergy User Guide』を参照してください。

以降のセクションで、クライアント コンピュータへのソフトウェアのインストールおよび更新に関する手順を説明します。

Workshop インストール前のチェックリスト

Prinergy サーバーにある Workshop インストーラにより、サーバーを更新した場合に各クライアント ソフトウェアにも新バージョンを配信します。Workshop インストーラを実行するため、Prinergy サーバーへの常時接続を推奨します。これにより、Workshop インストーラの最新バージョンを使用し、最新ソフトウェアがインストールされます。

クライアント コンピュータで Workshop インストーラを使用する前に、次のチェックリストの手順を完了してください。

手順	参照
1. クライアント コンピュータが Prinergy サーバーに接続され、**WkspInstall** 共有フォルダにアクセスして、Workshop インストーラを実行できる状態になっていることを確認します。	12 ページの「クライアント コンピュータの Prinergy サーバーへの接続」
2. Macromedia Flash Player ソフトウェアと Adobe Acrobat 5.0、6.0、または 7.0 がクライアント コンピュータにインストールされていて、他の Prinergy ソフトウェア コンポーネントがないことを確認します。 **注意：** Flash Player および Adobe Acrobat Professional 5.0、6.0、または 7.0 は、Workshop インストーラでソフトウェアのインストールを行う前に、クライアント コンピュータにインストールする必要があります。ほとんどの Prinergy システムには、Adobe Acrobat ソフトウェアのインストール ライセンスが 2 つ含まれます（インストール場所は、1 つが Prinergy サーバー、もう 1 つがクライアント コンピュータです）。クライアント コンピュータ用の追加ライセンスが必要な場合は、お客様に別途ご購入いただく必要があります。	14 ページの「Adobe Acrobat Professional のインストール」および 15 ページの「Macromedia Flash Player のインストール」

Workshop とその他のソフトウェアのインストール

この手順では、Workshop およびその他のソフトウェアをクライアント コンピュータに新しくインストールするための、Prinergy 3 Workshop インストーラの使用法について説明します。

この手順は、Mac OS X、Windows 2000、Windows 2003、Windows XP オペレーティング システムを対象としています。Workshop インストーラを実行するため、Prinergy サーバーへの常時接続を推奨します。これにより、Workshop インストーラの最新バージョンを使用し、最新ソフトウェアがインストールされます。

インストールにかかる時間は、Prinergy システムの構成によって異なります。

Macintosh または Windows クライアント コンピュータへのソフトウェアのインストール：

1. 新規インストールを実行できるように、クライアント コンピュータにインストールされている Prinergy ソフトウェアがないことを確認します。Workshop の旧バージョンがインストールされている場合は、新バージョンをインストールする前にアンインストールします。Macintosh クライアント コンピュータの場合は、管理者としてログオンする必要があります。
2. 共有のマウント（Macintosh）またはドライブのマッピング（Windows）によって Prinergy サーバーに接続し、**WkspInstall** フォルダをダブルクリックします。Macintosh クライアント コンピュータでは、AFP または SMB を介して接続できます。
3. **WkspInstall** フォルダで、オペレーティング システムを選択します。
   - Macintosh OS X：**WorkshopInstaller.command** ファイルをダブルクリックします。［**認証**］ウィンドウで鍵のアイコンをクリックし、管理者パスワードを入力します。［**OK**］をクリックします。
   - Windows：**WorkshopInstallershortcut.exe** ファイルをダブルクリックします。
4. Workshop インストーラ ウイザードが表示されます。ウィザードの指示に従ってソフトウェアをインストールします。次を選択する必要があります。
   - 言語（Workshop インストーラで使用）

- クライアント　コンピュータにインストールするソフトウェア：［インストール内容を選択］ウィンドウで、［**標準**］、［**Preps フローなし**］、または［**カスタム インストール**］を選択します。Workshop インストーラによってインストールできるソフトウェアの一覧については、『Workshop インストーラについて』または『3 ページの「ソフトウェアおよびライセンス情報」』を参照してください。
- Workshop インストーラがソフトウェア プログラム ファイルを置くファイル フォルダ（デフォルトの場所は **\\Creo¥Prinergy¥Workshop**）

5. インストールが完了すると、［Workshop のインストール完了］ウィンドウが表示されます。［**完了**］をクリックしてインストーラを終了し、Workshop ソフトウェアを起動します。

Workshop とその他ソフトウェアのアンインストール

Workshop インストーラでクライアント コンピュータにインストールされたソフトウェアを削除して新規インストールを実行するには、Prinergy Workshop アンインストーラを使用します。

Macintosh クライアント コンピュータでのソフトウェアのアンインストール：

1. ［**移動**］メニューから［**アプリケーション**］を選択します。
2. **\\Creo¥Prinergy¥Uninstall** フォルダを選択して、**Uninstall Workshop** ファイルをクリックします。［**認証**］ウィンドウで鍵のアイコンをクリックし、管理者パスワードを入力します。［**OK**］をクリックします。
3. Workshop アンインストーラ ウイザードが表示されます。［**完全アンインストール**］または［**特定の機能のアンインストール**］が選択できます。

Windows クライアント コンピュータでのソフトウェアのアンインストール：

1. ［**スタート**］メニューから、［**設定**］**>**［**コントロール パネル**］**>**［**アプリケーションの追加と削除**］の順に選択します。
2. 削除する Workshop のバージョンを選択し、［**変更と削除**］をクリックします。
3. Workshop アンインストーラ ウイザードが表示されます。［**完全アンインストール**］または［**特定の機能のアンインストール**］が選択できます。



注意： Macintosh および Windows のどちらの場合でも、［**完全アンインストール**］を選択するとすべてのソフトウェア、つまり Workshop、Acrobat プラグイン、Virtual Proofing ソフトウェア、Preps Workshop Edition、Refiner PPD が削除されます。［**特定の機能のアンインストール**］を選択すると、特定のコンポーネント（たとえば Preps Workshop Edition）のみを削除できます。

Acrobat プラグインのアンインストール

Workshop インストーラは自動的に、使用可能なすべての Acrobat プラグインをインストールします。不要なプラグインは、クライアント コンピュータから削除できます。

Macintosh クライアント コンピュータでの Acrobat プラグインのアンインストール：

1. ［**移動**］メニューから［**アプリケーション**］を選択します。
2. **Adobe Acrobat Professional** フォルダ（5.0、6.0、または 7.0）を CTRL + クリックして、［**パッケージ コンテンツの内容を表示**］を選択します。
3. **Contents/Plug-ins/Prinergy Plug-ins** フォルダで、削除する Acrobat プラグインを探します。
4. 削除する Acrobat プラグインを選択し、ごみ箱へドラッグします。［**認証**］ウィンドウで鍵のアイコンをクリックし、管理者パスワードを入力します。

Windows クライアント コンピュータでの Acrobat プラグインのアンインストール：

1. デスクトップで［**マイ コンピュータ**］を右クリックし、［エクスプローラ］を選択して **C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 6.0¥Acrobat¥plug-ins¥Prinergy** へ移動します（Acrobat 5.0 または 7.0 がインストールされている場合は、そのフォルダへ移動します）。
2. Abrobat プラグインを右クリックして［**削除**］を選択します。

Workshop とその他ソフトウェアの更新

Prinergy Workshop およびその他のソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールした後で、Prinergy サーバーに新しいバージョンがインストールされた場合は、Workshop インストーラを使用してクライアント コンピュータの旧バージョンを更新する必要があります。

Prinergy Workshop の起動時に、クライアント コンピュータ上のソフトウェア バージョンとサーバー上のソフトウェア バージョンが異なることを検出すると、［Synchronize Workshop（Workshop の同期化）］ダイアログボックスが表示され、Workshop を使用する前にクライアント コンピュータとサーバーを同期化する必要があることがわかります。［**はい**］をクリックすると、Workshop インストーラ ウィザードが起動します。指示に従って更新を実行します。

Workshop　インストーラでソフトウェアの更新を実行する場合は、Workshop インストーラ ウィザードの［インストール内容を選択］ウィンドウで、クライアント コンピュータにインストールするすべてのソフトウェアを選択する必要があります。インストーラのこの機能によって、常に最新のソフトウェア バージョンが、クライアント コンピュータにインストールされます。

Preps Workshop Edition がインストールされている状態でインストーラを実行し、［インストール内容を選択］ダイアログ ボックスで［Preps Workshop Edition］を選択しないと、Preps Workshop Edition はクライアント コンピュータから削除されます（意図的に削除を指定する手順はありません）。



注意： Virtual Proofing ソフトウェアまたは Preps Workshop Edition などのソフトウェアがクライアント コンピュータ上で動作している場合は、更新を実行する前に閉じてください。

Macintosh または Windows クライアント コンピュータでのソフトウェアの更新：

1. Workshop の起動時に、［Workshop のバージョン］が［サーバーのバージョン］と異なる場合は、［**ログイン**］をクリックします。
2. ［Synchronize Workshop（Workshop の同期化）］ダイアログ ボックスで［**はい**］をクリックします。（［**いいえ**］をクリックすると Workshop にログインできません。）Macintosh では、［**認証**］ウィンドウで鍵のアイコンをクリックし、管理者パスワードを入力します。［**OK**］をクリックします。
3. Workshop インストーラ ウイザードが表示されます。ウィザードの指示に従ってソフトウェアを更新します。インストールが完了すると、［Workshop のインストール完了］ウィンドウが表示されます。［**完了**］をクリックしてインストーラを終了し、Workshop ソフトウェアを起動します。

ソフトウェア インストールのテスト

ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールしたら、正しくインストールされたかどうかを以下の手順で確認します。この手順は、Prinergy Workshop、Acrobat プラグイン、Virtual Proofing ソフトウェア、Preps Workshop Edition、Refiner PPD、および Macromedia Flash Player をインストールした場合を想定しています。

トラブルシューティング情報については、http://graphics.kodak.com にアクセスするか https://ecentral.creo.com/ からログインして eCentral にアクセスしてください。ご不明な点がありましたら、サポート センターまたは担当営業にお問い合わせください。

1. クライアント コンピュータで Prinergy Workshop を起動します。この時点でエラーが発生した場合は、TCP/IP 設定をチェックして、サーバーに接続できることを確認します。ここでエラーが発生しない場合は手順 3 に進み、インストールしたソフトウェア アプリケーションをテストします。インストールのトラブルシューティングが必要な場合は、手順 2 に進みます。
2. Prinergy フォルダにある、Prinergy Workshop インストーラのログ ファイルを調べます。ログファイルは、Macintosh では**アプリケーション / Creo/Prinergy**、Windows では **\\Program Files¥Creo¥Prinergy** に保存されます。
   - **Workshop_InstallLog.log** はインストール終了時に生成され、実行した各ステップのエラー ステータスが表示されます。
   - **Workshop_InstallDebug.log** には、インストーラとプラグインからの **stdout** および **stderr** ストリームのすべてが含まれます。
3. 有効なユーザー名とパスワードを使用してログオンします。
4. ［ジョブ ファインダ］ウィンドウで新規ジョブを作成し、入力ファイルを追加します。
5. 入力ファイルをリファインします。
6. ［ジョブ マネージャー］ウィンドウの［**ファイル**］メニューで［**面付けの新規作成**］を選択し、面付けアプリケーションが起動することを確認します。
7. ファイルがリファインされたら、Workshop のページ（または単面アートワーク）をダブルクリックして Adobe Acrobat を起動します。インストールに問題がなければ、Adobe Acrobat が起動し、ページが開きます。

8. Virtual Proofing ソフトウェアを起動して、ファイルをプレビューします。
9. Adobe Acrobat で、プラグインがツールバーに表示されていることを確認します。プラグインを起動します。
10. Workshop でオンライン ヘルプを開きます。

索引

A

Acrobat プラグイン
    アンインストール 22
    概要 3
Adobe Acrobat Professional 14
AFP 12

D

Duplex モード 14

M

Macintosh
    AFP/SMB 12
    設定 12
    ハードウェアの推奨要件 11
Macromedia Flash Player 15

S

SMB 12

T

TCP/IP プロトコルのバインド順 13

W

Windows
    設定 12
    ネットワーク アダプタ速度の設定 14
    ハードウェアの推奨要件 11
    プロトコルのバインド順 13
Workshop
    アンインストール 21
    インストール 20
    インストール前のチェックリスト 19
    概要 18
    更新 22
Workshop インストール前のチェックリスト 19

あ

アンインストール
    Acrobat プラグイン 22
    Workshop 21
    ソフトウェア 21

い

インストール
    Adobe Acrobat Professional 14
    Macromedia Flash Player 15
    Workshop 18, 20
    Workshop インストール前のチェックリスト 19
    クライアント コンピュータ チェックリスト 6
    ソフトウェア 20

く

クライアント コンピュータ
    インストール チェックリスト 6
    インストールのテスト 24
    インストール前のチェックリスト 19
    概要 10
    サーバーへの接続 12
    設定 12
    ハードウェアの推奨要件 11
    ユーザー アカウントの設定 10

こ

更新
    Workshop 22
    ソフトウェア 22

さ

サービスとサポート 2, 24

せ

設定 12

そ

ソフトウェア
    アンインストール 21
    インストール 20
    概要 3
    クライアント コンピュータ 3, 5
    更新 22
    ライセンス 3

ち

チェックリスト
    Workshop インストール前準備 19
    クライアント コンピュータ インストール 6

て

テスト
    ソフトウェアのインストール 24

ね

ネットワーク アダプタの速度 14

は

ハードウェアの推奨要件 11

へ

ヘルプ 2, 24

ゆ

ユーザー アカウント 10

ら

ライセンス
    概要 3
    クライアント コンピュータ ソフトウェア 3, 5