PDF 合并用户指南

目录

概述 1

使 PDF 合并工具栏可见 2
- PDF 合并工具栏 3

合并 PDF 文件 4

修改合并结果 14
- 一次查看两层 19
- 选择对象 22
- 关于取档和放弃陷印的附注 26

保存合并结果 27

关于信息和错误消息 31
- 信息通知 31
- 初始合并处理过程中的错误消息 33
- 合并处理完成后的错误消息 36

索引 39

731-00446A-ZH 修订版 A

概述

“PDF 合并”是克里奥的一个 Adobe® Acrobat® 插件程序，可让您比较两个 PDF 文件，保留一个文件的对象，并将这些对象应用到另一个文件。例如，假定您收到并陷印了一个 PDF 文件。随后，您收到该文件的修订版，同样也需要进行陷印。但是，您希望避免重新陷印原 PDF 与已修订 PDF 之间未更改的对象。在这种情况下，可以使用“PDF 合并”来识别两个版本之间哪些对象已更改、哪些对象未更改，保留原文件中与两个文件公用对象相关联的任何陷印，并将这些陷印应用到修订文件中的公用对象。

保留一个文件中的对象并将它们应用到另一个文件的第二种情况是：当您有一个包含对象的“模板”PDF 文件（如徽标），您想在其它 PDF 文件中重复使用该对象。

当比较原文件和修订文件时，“PDF 合并”会自动放弃原文件的所有独立对象及其相关联的陷印，仅保留两个文件的相同对象或者修订文件的独立对象及其相关联的陷印。但是，“PDF 合并”也可以通过放弃单个保留的对象以及取档单个放弃的对象来修改默认更改。

“PDF 合并”只能比较 PDF 文件，而无法比较其它类型的文件。另外，仅当两个文件的版材框尺寸相同时，“PDF 合并”才可以对它们进行比较。

使 PDF 合并工具栏可见

1. 启动 Adobe Acrobat
2. 可以执行以下任一操作使 PDF 合并工具栏可见:
   - 选择**工具 > 印能捷 PDF 合并 > 显示印能捷 PDF 合并工具栏**。
   - 选择**视图 > 工具栏 > 印能捷 PDF 合并**。



图 1: PDF 合并工具栏

3. 将工具栏移到所希望的位置，例如在 Adobe Acrobat 窗口的顶部或边上。

PDF 合并工具栏

工具栏包括若干按钮，可用于比较 PDF 文件、取档放弃的对象和放弃保留的对象、以及一旦完成所有更改即可创建最终 PDF 文件。



印能捷 PDF 合并



创建合并输出



移至已输出层



移至已放弃层



还原



重做



选择突出显示颜色

这些按钮的说明将贯穿本文档的其余部分。

合并 PDF 文件

1. 使用 Adobe Acrobat **文件 > 打开**菜单项，打开要将对象合并入的文件，如已修订 PDF 文件。

   Adobe Acrobat 中必须至少打开一个 PDF 文件，使“PDF 合并”可用。

2. 在“PDF 合并”工具栏上，单击**印能捷 PDF 合并**。

3. 如果直接显示“克里奥合并文档”对话框，则跳至步骤 4。

   如果显示“印能捷 PDF 合并许可”对话框，则可能是由下列原因引起的:

   - 您的多台服务器获得了“PDF 合并”许可，但尚未指定要使用哪台服务器的许可。

     如果遇到这种情况，请在**服务器**框中键入要使用其许可的服务器的 IP 地址或名称，或者从列表中选择服务器名称。然后单击**重试**。




图 2：印能捷 PDF 合并许可对话框

“PDF 合并”即会连接到指定服务器。下次启动“PDF 合并”时，此对话框将不会再显示，并且“PDF 合并”会自动连接到上一次会话所指定的服务器。

- 已经选择服务器，但是该服务器的所有许可当前正在使用。（对话框中会显示可用许可的数量，**用户**框中会列出当前正在使用所选服务器上许可的所有用户。）

  如果遇到这种情况，则必须等到所选服务器上的许可变成可用，然后单击**重试**。或者，如果“PDF 合并”在多台服务器上获得许可，则可以从**服务器**框选择另一台服务器，然后查看该服务器是否有任何可用的许可。

4. 一旦成功连接到服务器，“克里奥合并文档”对话框即会显示。




图 3：印能捷合并文档对话框

打开的 PDF 文件（要将对象合并入的文件）列在**并入文件**区域中。

5. 在**合并文件内容**框中，指定要从其合并对象的文件，如原 PDF 文件，可使用以下方法：
   - 如果文件是 Adobe Acrobat 中唯一打开的其它文件，则会自动选择该文件。
   - 如果 Adobe Acrobat 中打开了多个其它文件，则**合并文件内容**列表中会提供所有文件的名称，您可以选择所需要的文件。
   - 如果 Adobe Acrobat 中未打开其它文件，或者您要选择的文件不是已经打开的文件，则单击**浏览**找到并选择所需要的文件。
6. 单击**合并**。

   “PDF 合并”会显示 .tmp 文件中的合并结果。

查看合并结果

当比较与合并两个文件时，“PDF 合并”会生成临时合并文件，并在 Adobe Acrobat 中打开。




图 4：合并文件样本

默认情况下，合并文件包含原 PDF 文件和已修订 PDF 文件中所有相同的对象，以及已修订 PDF 文件的所有独立对象。

独立对象是仅在一个文件中存在的对象，或者在两个文件中都存在，但已在两个文件之间发生更改的对象，例如，对象的位置、颜色、字体或 stroke 厚度已经更改。如果对象在两个文件中都存在，但是已经更改，则“PDF 合并”会保留修订文件的对象，放弃原文件的对象。

在左侧窗格的**层**选项卡上，**已输出**层及其四个子层会显示初始合并文件中所保留的对象：

- **从 <originalfile>.pdf 输出** — 原文件的独立对象。默认情况下，“PDF 合并”会放弃原文件的所有独立对象，因此此层最初是空的。
- **从 <revisedfile>.pdf 输出** — 修订文件的独立对象。默认情况下，“PDF 合并”会保留修订文件的所有独立对象。




图 5：已修订 PDF 文件保留的对象

- **从共用输出** — 原文件和修订文件中相同的对象。

  请注意，当两个文件的共用对象包含 DotShop™ 加网时，原文件的加网会与对象一起保留，而修订文件的加网会放弃。如果仅一个文件的独立对象包含 DotShop 加网，则加网会与该文件的对象一起保留。

- **输出克里奥陷印** — 与两个文件中相同对象关联的陷印，以及与修订文件中独立对象关联的陷印。如果陷印与两个文件中相同的对象关联，则会保留原文件的陷印。




图 6: 为共用对象保留的陷印

已放弃层及其四个子层会显示作为初始合并处理一部分放弃的对象:

- **从 <originalfile>.pdf 放弃** — 原文件的独立对象。




图 7: 从原 PDF 文件放弃的对象

- **从 <revisedfile>.pdf 放弃** — 修订文件的独立对象。由于默认情况下所有对象都是修订文件的独立对象，因此，此层最初是空的。
- **从共用放弃** — 两个文件中相同的对象。由于默认情况下所有对象在两个文件中都是相同的，因此，此层最初是空的。
- **放弃的克里奥陷印** — 与原文件中独立对象关联的陷印。如果所有陷印都与两个文件中相同的对象关联，则不会放弃任何陷印，并且**放弃的克里奥陷印**层最初是空的。

层选项卡上列出的其它两个主层（**输入 <originalfile>.pdf** 和**输入 <revisedfile>.pdf**）分别显示原文件的所有内容和修订文件的所有内容。

合并文件首次打开时，默认情况下只会显示**已输出**层及其子层。但是，您也可以单击每层旁边的“眼睛”图标来打开和关闭该层（）。旁边有眼睛图标的层会显示，而没有眼睛图标的层会隐藏。请注意，一次只能显示一个主层（**输入 <originalfile>.pdf**、**输入 <revisedfile>.pdf**、**已输出**、或**已放弃**），虽然**已输出**层或**已放弃**层一次可以显示多个子层。



提示：以粗体显示名称的层包含内容。名称不是粗体的层是空的。

请注意，如果比较两个同名文件，则**层**选项卡会在每个文件旁边显示日期和时间，以区分这两个文件。



图 8：两个同名文件的比较结果

要查看已保留和已放弃的所有对象的汇总，还可以将鼠标移至合并文件左上角的**信息**图标上方，在弹出工具提示中显示处理详细信息。或者，可以单击该图标，在对话框中显示详细信息。然后，可以调整对话框大小并滚动对话框，以查看隐藏的信息。（请注意，您必须选择 Adobe Acrobat **手形**工具才能单击该图标以打开对话框。）




图 **9**：处理详细信息对话框。

有关“处理详细信息”对话框内容的更多信息，请参阅第 **31** 页的关于信息和错误消息。

修改合并结果

您可能想修改合并结果、取档“PDF 合并”最初放弃的对象（及其关联的陷印，若适用），或者放弃“PDF 合并”最初保留的对象。

取档放弃的对象：

1. 在所需的**已放弃**子层中，选择要取档的对象。



注意：要选择对象，必须单击工具栏上的**印能捷 PDF 合并**按钮，返回“PDF 合并”。然后可以单击对象进行选择。

选择对象有几种方式：有关详细信息，请参阅第 22 页的选择对象。

图 10 显示在**从 <originalfile>.pdf 放弃**层中所选择的对象。所选对象以紫色显示。




图 10：选择要取档的已放弃对象

提示：所选对象以**选择突出显示颜色**工具栏按钮上指示的颜色突出显示。如果需要，可以更改突出显示颜色。要更改颜色，单击**选择突出显示颜色**，在“颜色”对话框中选择所需要的颜色，然后单击**确定**。此时，工具栏按钮即会改变，显示新的突出显示颜色。

2. 单击**移至已输出层**工具栏按钮，或者右键单击（在 Macintosh® 上按住 CTRL 的同时单击）对象并选择**移至已输出层**。

   所选对象从**已放弃**子层消失，并显示在相应的**已输出**子层。

   例如，图 11 和图 12 显示从**从 <originalfile>.pdf 放弃**子层移去的所选对象，并取档至**从 <originalfile>.pdf 输出**子层。



图 11：从已放弃层移去的已放弃对象




图 12：从已输出层取档的已放弃对象

放弃保留的对象：

1. 在所需的**已输出**子层中，选择要放弃的对象。

注意：要选择对象，必须单击工具栏上的**印能捷 PDF 合并**按钮以返回“PDF 合并”。然后可以单击对象进行选择。

选择对象有几种方式。有关详细信息，请参阅第 22 页的选择对象。

图 13 显示在**从公用输出**子层选择的对象。所选对象以紫色显示。




图 13：选择要放弃的已保留对

2. 单击**移至已放弃层**工具栏按钮，或者右键单击（在 Macintosh 上按住 CTRL 的同时单击）对象并选择**移至已放弃层**。

   所选对象从**已输出**子层消失，并显示在相应的**已放弃**子层。

   例如，图 14 和图 15 显示从**从公用输出**子层移去并放弃到**从共用放弃**子层的所选对象。




图 14: 从已输出层移去的已保留对象




图 15：放弃到已放弃层的已保留对象

提示：可以使用**还原**和**重做**工具栏按钮来反转已执行的取档和放弃更改。

一次查看两层

通常一次只能显示一个主层，请参阅第 12 页。但是，可以将 Adobe Acrobat 窗口拆分成两个屏幕，这样就能同时显示两个主层。

要拆分窗口，请在**窗口**菜单中选择**拆分**。单击屏幕将它激活，然后在**层**选项卡上选择要在屏幕上显示的层。

此操作的好处在于您可以在每个屏幕中打开和关闭不同的层和子层。例如，您可能想在一个屏幕中打开**已输出**层，而在另一个屏幕中打开**已放弃**层。




图 16：在拆分屏幕中显示的已输出和已放弃层。

然后，当在**已输出**层选择对象并放弃它时，您无需打开或关闭任何层就可以即刻在**已放弃**层中查看结果。例如，图 16 显示上方屏幕中**已输出**层中所选的对象。图 17 显示放弃到下方屏幕中**已放弃**层的对象，另外还显示上方屏幕中已放弃对象先前所在的空位。





图 17：从已输出层移至已放弃层的已放弃对象

选择对象

要按第 14 页的修改合并结果中的说明来放弃或取档对象，必须先选择该对象。某些情况下，只需在所需对象上单击进行选择即可。但是，对于选择更高级的对象，可能要注意以下特性。

- 要选择多个对象，请执行以下任一操作:
  - 按住 SHIFT 键的同时单击每个对象。
  - 按住鼠标键并将鼠标拖至要选择的对象的上方。这称为方框选择。对象必须完全被包围在方框选择中才能被包括。

    一旦选择了多个对象，还可以在按住 SHIFT 键的同时将鼠标拖至任何其它对象上方，将这些对象添加至现有选择。
- 要从一组选定的对象中取消选择单个对象，请执行以下任一操作:
  - 按住 SHIFT 键的同时单击所选对象。
  - 按住 SHIFT 键的同时按住鼠标键并拖动完全围住要取消选择的对象的方框。原方框选择中的所有其它对象均保留选定。
- 要取消选择一组对象，单击选区外部或者右键单击（在 Macintosh 上按住 CTRL 的同时单击）选区并选择**全部不选**。
- 当右键单击（在 Macintosh 上按住 CTRL 的同时单击）所选对象时，显示的菜单会表明该对象是两个文件的共用对象还是一个文件的独立对象。



所选对象是两个文件的共用对象



所选对象是 Revised.pdf 文件的独立对象

图 18: 选定的共用和独立对象

- 如果在某个层中选择了对象，然后隐藏该层，所选对象便不再可见。当再次显示该层时，该对象将不再被选定。另外，您无法在隐藏的层中选择对象。
- 在**输入 <originalfile>.pdf** 或**输入 <revisedfile>.pdf** 层中，可以放弃或取档选定的对象，而无需使该对象从**输入 <originalfile>.pdf** 或**输入 <revisedfile>.pdf** 层中消失。此操作的好处在于一次可以查看给定输入文件的所有对象，而不管这些对象是已经包括在合并文件中还是已经放弃。**已输出**和**已放弃**子层会继续相应更新，以反映所有已放弃和已取档对象的当前状态。
- 当几个对象在同一区域中一个堆叠在另一个上面时，如要选择其中一个对象，则右键单击（在 Macintosh 上按住 CTRL 的同时单击）包含要选择的对象的区域。显示的菜单会列出区域中堆叠的每个对象，并有彩色图标标识每个对象。



图 19: 多个堆叠的对象

从列表选择所需对象，然后按第 14 页的修改合并结果中的说明进行取档或放弃。如果一个对象（如上光对象）覆盖住它下面的所有其它对象，则此操作会很有用。

此时会显示一些图标，指示可用于选择的对象的类型，这些图标包括:

 **图像**

 **屏蔽图像（1 位图像）**

 **文本**

 **Stroke**

 **填充路径**

 **层次**

关于取档和放弃陷印的附注

当保留的对象有与之关联的陷印时，陷印会显示在**已输出克里奥陷印**子层中。当放弃的对象有与之关联的陷印时，陷印会显示在**已放弃克里奥陷印**子层中。当放弃或取档有关联陷印的对象时，陷印也会自动放弃或取档。如果不放弃或取档与对象关联的陷印，则无法放弃或取档该对象。

另请注意，您无法选择陷印本身，而只能通过在**已输出**或**已放弃**子层中选择其关联的对象来选择陷印。因此，保留其关联对象时无法仅放弃陷印，或者不取档其关联对象时无法仅取档陷印。

保存合并结果

一旦修改了合并文件以保留要保留的对象以及放弃不想保留的对象，您就可以保存包含**已输出**层及其子层所有内容的最终 PDF 文件。

1. 单击**创建合并输出**。




图 20: 创建合并文档对话框

如果在创建第 4 页的合并 PDF 文件中的初始合并文件时，Adobe Acrobat 中打开了一个 PDF 文件，则**选择合并对象的目标文件**框中会自动填入该 PDF 文件的名称。

如果在创建初始合并文件时打开了多个 PDF 文件，则列表会包括所有打开的 PDF 文件的名称，但未选择特定文件。

2. 执行下列一个操作:

   - 要将合并更改保存到一个已经打开的 PDF 文件，请从**选择合并对象的目标文件**列表选择所需的文件。
   - 要将合并更改保存到未在 Adobe Acrobat 中打开的现有文件，则单击**浏览**以找到并选择所需的文件。

     文件名会显示在**选择合并对象的目标文件**框中。
   - 要创建包含**已输出**层及其子层中所有内容的新 PDF 文件，单击**浏览**以选择将要保存新 PDF 文件的位置，并为新文件命名。

     新文件的名称会显示在**选择合并对象的目标文件**框中。

3. 如果在合并处理过程中放弃与另一个对象交迭的对象，则可能剩余对象周围的任何陷印都会在其中有个孔，这是已放弃对象原先所在的位置。例如，图 21 显示黄色正方形与品红色圆圈交迭。当放弃圆圈时，正方形周围的陷印中会留下孔，这是圆圈原先的交迭处。




图 21：放弃交迭对象后形成的陷印孔

如果希望“PDF 合并”修复任何陷印孔以及陷印任何没有陷印的对象，则在**克里奥陷印**区域中，选择**调整现有陷印和陷印新边框**。

如要所有现有陷印均保留原样并且不应用新陷印，请选择**完全按照输出层所示应用陷印**。

请注意，必须获得克里奥 PDF 陷印编辑器许可后才能使用**调整现有陷印和陷印新边框**选项来应用陷印。

当克里奥 PDF 陷印编辑器修复陷印孔并应用新陷印时，会使用原 PDF 文件的陷印设置。但是当原 PDF 文件不包含任何陷印而修订文件包含时则例外。这种情况下，陷印编辑器会使用修订文件的陷印设置。

4. 单击**确定**。

   此时即会出现“合并输出消息”，显示最终合并处理的结果，如任何保留的、更改的和创建的陷印。

   现有 PDF 文件会更新或者会创建新的 PDF 文件（取决于步骤 2 中执行的操作），并且文件会自动在 Adobe Acrobat 中打开。请注意，如果选择更改 Adobe Acrobat 中已经打开的文件，则“PDF 合并”会自动更改文件，但仍必须使用 Adobe Acrobat 的**文件 > 保存**菜单项来保存更改。

   临时合并文件在 Adobe Acrobat 中仍然打开，直到您关闭它。然后可以关闭并放弃临时文件而不保存（选择**文件 > 关闭**）或者将它存储为工作文件（选择**文件 > 存储为**）。

关于信息和错误消息

当“PDF 合并”完成合并处理并生成临时合并文件后，合并文件即会显示在 Adobe Acrobat 窗口中。文件的左上角会显示**信息 (**)、**警告 (**) 或**错误 (**) 图标。



提示：如果**信息**图标不可见，则 Adobe Acrobat 注释可能会隐藏。要显示注释，选择**查看 > 注释 > 显示所有注释**。

当合并成功且未遇到任何问题时，会显示**信息**图标。当合并遇到问题但仍能完成处理时，会显示**警告**图标。当合并遇到问题且无法完成处理时，会显示**错误**图标。

信息通知

单击**信息**图标会打开一个对话框，其中显示每个要合并的 PDF 文件的详细信息。（请注意，您必须选择 Adobe Acrobat **手形**工具才能单击**信息**图标以打开对话框。）对话框包含以下信息：

- 已保留对象的数量 — 两个文件的共用对象以及仅在已修订 PDF 文件中存在的对象
- 已放弃对象的数量 — 仅在原 PDF 文件中存在的对象
- 已保留陷印的数量 — 与两个文件共用对象关联的陷印
- 已放弃陷印的数量 — 与仅在原 PDF 文件中存在的对象关联的陷印




图 22：处理详细信息对话框。

对话框可能还会包含以下消息：<数字>个共用对象叠印差异已忽略。这表示一个或多个对象已作为两个文件的共用对象删除，两个文件之间的唯一差异是对象在一个文件中设置为叠印，而在另一个文件中设置为镂空。这种情况下，“PDF 合并”会假定原文件中的设置是正确的，并会将这些设置随同**从公用输出**层中的对象一起保留。

初始合并处理过程中的错误消息

如果“PDF 合并”在初始合并处理过程中遇到问题，会显示以下消息:

错误消息	可能的原因
您已经选择一个文件并要与其本身进行合并，请选择两个独立的文件。	您已经两次选择同一个文件。更改您的选择，以选择两个不同的文件。
在处理您的文档时，“PDF 合并”遇到意外错误：页面具有不同的版材框。	您选择要进行合并的两个 PDF 文件所具有的板材尺寸不同。“PDF 合并”只能合并板材尺寸相等的文档。 选择具有相同板材尺寸的两个文件。
“PDF 合并”无法创建临时文件来存储输出文档。	工作站可能没有足够的可用内存来生成临时合并文件，或者可用磁盘空间可能较小。 释放工作站上的一些内存和／或磁盘空间，然后重新尝试合并。
在打开文件时发生错误：<文件名>	错误消息中指定的文件可能损坏、锁定或正在使用。或者，所选文件不是 PDF 文件。“PDF 合并”只能比较 PDF 文件。
所选输入文档的页数不同。	您选择要进行合并的两个 PDF 文件的打印页数不同。 选择具有相同打印页数的两个文件。

错误消息	可能的原因
“PDF 合并”无法与所选输入文档中的分色页面成功匹配。	如果合并两个分色 PDF 文件，则一个文件中的分色顺序可能与另一个文件中的分色顺序不相符。这种情况下，“PDF 合并”将无法合并两个文件。 或者，一个文件可能是分色 PDF，而另一个文件是合成 PDF。“PDF 合并”只能比较和合并两个分色文件或两个合成文件。
在处理您的文档时，“PDF 合并”遇到意外错误：无法为 CID 字体 <字体名称 > 加载所需的 CMap < 文件名>：资源查找路径：字体查找路径上找不到 CMAP < 文件名 >	某些字体资源可能未正确安装或已经从 Adobe Acrobat 文件夹中删除，或者已经设置了权限，因此无法读取所需文件。 安装所需的资源（错误消息中指示的 < 文件名>）或者更改所需文件的权限，以便可以读取它。
在输出转换或绘制选项时发生内部错误。	工作站可能没有足够的可用内存来生成临时合并文件，或者可用磁盘空间可能较小。 释放工作站上的一些内存和 / 或磁盘空间，然后重新尝试合并。
没有可用的“PDF 合并”许可证。	您的所有服务器上可能均未安装“PDF 合并”许可、许可管理器可能没有运行在主服务器上，或者网络电缆已经从工作站拔下或者不工作。

错误消息	可能的原因
您不再具有此插件程序的使用许可证。	与服务器的连接可能在合并处理过程中被中断了。 检查许可管理器是否正运行在您的主服务器上、网络电缆是否插入工作站并且工作正常。
克里奥 PDF 陷印编辑器需要获得许可才能调整陷印和陷印新边框，但是没有可用的许可。是否要创建陷印未更改的输出文档?	您的所有服务器上可能均未安装克里奥 PDF 陷印编辑器许可、许可管理器可能没有运行在主服务器上，或者网络电缆已经从工作站拔下或者不工作。
合并后，文件 < 文件名 > 所包含的 Heidelberg 陷印可能不正确。是否要继续?	文件包含使用 Heidelberg 陷印编辑器创建的陷印。 如果选择继续，则文件中的所有 Heidelberg 陷印对象都将转换为正常对象，并且不再显示为陷印，您将无法用 Heidelberg 陷印编辑器来编辑它们。
合并后，两个输入文件都包含可能不正确的 Heidelberg 陷印。是否要继续?	文件包含使用 Heidelberg 陷印编辑器创建的陷印。 如果选择继续，则文件中的所有 Heidelberg 陷印对象都将转换为正常对象，并且不再显示为陷印，您将无法用 Heidelberg 陷印编辑器来编辑它们。

合并处理完成后的错误消息

“PDF 合并”一旦完成合并处理并生成临时合并文件，合并文件即会显示在 Adobe Acrobat 窗口中。根据第 31 页上的说明，文件的左上角会显示**信息** () 、**警告** () 或**错误** () 图标。

如果显示的是**警告**或**错误**图标而不是**信息**图标，则对话框会自动打开并显示以下一条或多条警告或错误消息:

警告或错误消息	表明
输入页面将使用不同的油墨配置来印刷。	一个文件中包含了另一个文件中没有的颜色。
已通过不同的模式图层合并陷印输入。	模式图层设置不同导致为两个文件创建的陷印不同。陷印在原文件和修订文件之间的分组可能不同。
已通过不同的文本分组陷印输入。	文本分组设置不同导致为两个文件创建的陷印不同。陷印在原文件和修订文件之间的分组可能不同。

警告或错误消息	表明
合并包括来自 <文件名> 的 Heidelberg 陷印。	指定文件中所包括的陷印是用 Heidelberg 陷印编辑器创建的。合并时，“PDF 合并”将所有 Heidelberg 陷印都转换为正常对象，它们不再显示为陷印，因此您无法用 Heidelberg 陷印编辑器来编辑它们。 另外，当陷印转换为正常对象后，就不再与其原先陷印的对象关联，它会显示在一个对象子层中，而不是**输出克里奥陷印**子层中。当放弃陷印原先与之关联的对象后，陷印仍会保留在**输出**中，并且不会自动放弃。
无法合并版材框不同的页面。	两个 PDF 文件的页面大小不同。仅当两个文件的版材框尺寸相同时，“PDF 合并”才可以对它们进行比较。
内存不足，无法合并页面。	工作站可能没有足够的可用内存来生成临时合并文件。 释放工作站上的一些内存，然后重新尝试合并。

索引

B

保存合并结果 27
保留的对象
    查看 8
    查看汇总 13
    使用输入层放弃 23
    选择以放弃 22
保留的对象，放弃 17

C

层
    包含内容 12
    打开和关闭 12
    放弃
        概述 11
        取档对象 14
    放弃的克里奥陷印 26
    空 12
    输出
        放弃对象 17
        概述 8
    输出的克里奥陷印 26
查看合并结果 7
重做工具栏按钮 19
处理详细信息对话框
    错误消息 36
    打开 31
处理详细信息对话框。
    打开 13
    信息通知 32
处理详细信息，查看 13，31
创建合并文档对话框 27
错误图标，概述 31
错误消息
    初始合并处理过程中 33
    概述 31
    合并后 36

D

叠印差异消失，已解释 32
独立对象，定义 8
堆叠的对象，选择对象 23
对话框
    创建合并输出 27
    合并输出消息 30
    克里奥合并文档 6
    印能捷 PDF 合并许可 4
对象
    查看保留的对象 8
    查看已放弃的对象 11
    从一堆对象中选择 23
    存档，使用输入层 23
    放弃保留的 17
    放弃，使用输入层 23
    更改突出显示颜色 15

交迭 28
取档放弃的 14
陷印 29
选择 22
选择多个对象 22
已保留和已放弃的汇总 13
已保留，查看汇总 13
已放弃，查看汇总 13
在隐藏的层中选择 23
识别共用与独立 22
多个对象，选择 22

F

放弃保留的对象 17
放弃的对象
查看汇总 13
取档 14
取档，使用输入层 23
选择以取档 22
放弃陷印 26

G

工具栏
按钮 3
使可见 2
工具栏按钮
还原 19
选择突出显示颜色 15
移至已放弃层 18
移至已输出层 15
重做 19

H

还原存档和放弃更改 19
还原工具栏按钮 19
合并处理
保存结果 27
查看结果 7
开始 4
修改结果 14
选择文件以合并 6
合并结果，修改 14
合并输出消息对话框 30
合并文件
层 8
概述 7

J

交迭对象 28
警告图标，概述 31
警告消息，合并后 36

K

开始合并 4

P

PDF 合并
- 概述 1
- 工具栏按钮 3
- 工具栏，使可见 2
- 限制 1

PDF 合并的限制 1
PDF 文件
- 比较相同的 12
- 选择文件以合并 6

Q

取档放弃的对象 14
取档陷印 26

S

输入层
- 放弃自和取档至 23
- 概述 12

所选对象，突出显示 15

T

图标
- 错误 31
- 警告 31
- 信息 31
- 眼睛 12
- 在堆叠对象菜单中 23

W

文件。请参阅 PDF 文件

X

陷印
- 放弃 26
- 取档 26
- 修复已放弃对象留下的孔 28
- 选择 26
- 应用新陷印时所使用的设置 29

陷印对象 29
相同的文件，比较 12
消息
- 错误
  - 初始合并处理过程中 33
  - 合并后 36
- 警告，合并后 36
- 信息
  - 查看 31
  - 解释 32

信息通知
- 查看 31
- 概述 31
- 解释 32

信息图标
- 概述 13，31
- 显示 31
- 已保留和已放弃对象的汇总 13

修改合并结果 14
许可
    查看当前用户 5
    查看可用数量 5
    选择服务器 4
选择多个对象 22
选择突出显示颜色工具栏按钮 15

Y

已放弃层
    概述 11
    取档对象 14
    子层说明 11
已放弃的克里奥陷印子层 26
已放弃对象
    查看 11
已输出层
    放弃对象 17
    概述 8
    子层说明 8
已输出克里奥陷印子层 26
印能捷 PDF 合并许可对话框
    查看当前用户 5
    查看可用许可 5
    选择服务器 4
印能捷合并文档对话框 6

Z

子层
    包含内容 12
    打开和关闭 12
    空 12