Prinergy Evo


Guía de inicio rápido 2

Descripción del Editor de plantillas de flujo de trabajo

El software Prinergy® Evo utiliza plantillas de proceso, que consiste en un conjunto de opciones predefinidas y definidas por el usuario que indican a Prinergy Evo cómo realizar los procesos. Todas las plantillas de proceso se crean y modifican en el Editor de plantillas de procesos.

Prinergy Evo incluye Editor de plantillas de flujo de trabajo, una potente herramienta que puede usar para vincular procesos y controlar los pasos. La secuencia del flujo de trabajo y de los pasos de control puede ser en serie o paralela. Los pasos de control le permiten agrupar y retener archivos de entrada dentro de un flujo de trabajo. Una vez definidos los flujos de trabajo, disminuyen los errores manuales además de facilitar en gran medida la realización del trabajo.

Nota: no todos los flujos de trabajo y configuraciones de Prinergy Evo descritos en esta Guía de inicio rápido se aplican a todas las configuraciones estándar del software Prinergy Evo bajo licencia.




Creación de nuevos flujos de trabajo


1. En el visor de procesos, desde el menú **Archivo**, seleccione **Nueva plantilla de flujo de trabajo**.
2. En el Editor de plantillas de flujo de trabajo, haga clic en una plantilla de proceso (por ejemplo, una plantilla de refinado a PDF) o en un paso de control y arrástrelos al panel de montaje.
3. Después de agregar la primera plantilla de proceso al panel de montaje, siga haciendo clic y arrastrando las plantillas de proceso adicionales para construir su plantilla de flujo de trabajo.

Nota: el software Prinergy Evo determina qué pasos del flujo de trabajo pueden sucederse en función del tipo de archivos que las plantillas de proceso pueden generar. Esto impide que se vinculen plantillas de proceso incompatibles. Para más detalles, consulte las capturas de pantalla de los paneles siguientes.

4. Para guardar la plantilla de flujo de trabajo, desde el menú **Archivo**, seleccione **Guardar plantilla de flujo de trabajo**.
5. En el cuadro de diálogo Guardar plantilla, diríjase a la carpeta pertinente, escriba el nombre de la plantilla y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

El software Prinergy Evo guarda la nueva plantilla y la agrega al Explorador de plantillas.






Este icono indica que ha establecido una retención para revisar o ajustar la configuración del proceso subyacente. Cuando los archivos se liberan de este paso del proceso, puede dejar las opciones como están o ajustarlas. Para mayor información, véase *"Utilización de un flujo de trabajo"*.

Para cambiar el parámetro del paso del proceso, haga doble clic sobre el mismo en el panel de montaje del Editor de plantillas de flujo de trabajo y active o desactive la casilla **Ajustar la configuración antes del procesamiento**. Asimismo, puede hacer clic en el icono de la mano para cambiar la opción.

Conexión de los pasos del flujo de trabajo


El software Prinergy Evo impide que se conecten pasos si la salida del primer paso no puede completarse en el paso siguiente.



Edición de flujos de trabajo

1. En el visor de procesos, desde el menú **Archivo**, seleccione **Abrir plantilla de flujo de trabajo**.
2. En el cuadro de diálogo Abrir plantilla, seleccione una plantilla existente y haga clic en **Abrir**.


   El Editor de plantillas de flujo de trabajo muestra entonces un flujo de trabajo existente.



3. Complete uno (o varios) de los pasos siguientes:


   - Para sustituir un paso del proceso existente en el panel de montaje, arrastre una plantilla nueva desde el panel de plantillas de proceso hasta un icono existente.

     Prinergy Evo reemplaza el paso de proceso existente por el nuevo.



   - Para insertar un nuevo paso de proceso, arrastre una nueva plantilla de proceso desde el panel de plantillas de proceso a la izquierda de un paso de proceso existente.

Antes de soltar la nueva plantilla de proceso, el software Prinergy Evo muestra el orden del nuevo flujo de trabajo.



Arrastre el nuevo paso de proceso a la izquierda de uno existente.


- Para borrar pasos de proceso del panel de montaje, seleccione el paso de proceso que desea eliminar y pulse SUPR en el teclado.

Explicación de los pasos de control

Desde la lista de pasos de control,arrastre este icono hasta el flujo de trabajo	Para
Agrupar archivos	Retener los archivos de entrada hasta que cierto número de archivos se haya acumulado o haya transcurrido cierto tiempo. Este paso de control se puede agregar como un primer paso al panel de montaje.
Retener archivos	Retener los archivos de entrada hasta que los libere manualmente. Utilice esta función para inspeccionar los archivos procedentes de un paso de proceso paralelo antes de enviarlos y proseguir con el procesamiento.
Programar por hora	Retener los archivos de entrada hasta la hora que usted programe.

Diseño de un flujo de trabajo

Para un flujo de trabajo sencillo que incluya refinar a PDF, crear imposición, retener archivos y los pasos de imposición de salida, las capturasde pantalla siguientes muestran cómo Prinergy Evo colocaría los iconos.



Este paso de proceso crea un archivo Virtual Proofing System (Sistema de pruebas virtual).

Este proceso crea una plancha.

El software Prinergy Evo coloca aquí el paso de control de retención de archivos porque se ejecuta en paralelo al paso superior. El paso de retención de archivos recopila los archivos de imposición e impide la producción de la plancha hasta que haya comprobado la prueba.

Utilización de un flujo de trabajo

1. Encuentre y arrastre uno o más archivos de entrada hasta un icono de plantilla de flujo de trabajo de una paleta de plantillas, o del Explorador de plantillas.

2. En el cuadro de diálogo Iniciar proceso, ajuste las opciones pertinentes y haga clic en Ir. Si realiza cambios, afectarán a las opciones del primer paso del flujo de trabajo de la plantilla de flujo de trabajo.


3. En el Visor de procesos, haga clic en el icono Ver por flujo de trabajo y, a continuación haga doble clic en el flujo de trabajo que acaba de iniciar.

Prinergy Evo muestra la ventana de flujo de trabajo.

Aparece una marca de verificación verde si el proceso se ha completado correctamente, y una amarilla si el proceso incluye advertencias. Una "X" roja indica que se han detectado errores.

Aparecen unos engranajes en movimiento durante el procesamiento.

Si aparece una mano animada, significa que requiere alguna acción por su parte. Encontrará esta mano cuando haya especificado una retención para ajustar la configuración. Los archivos no avanzarán hasta que los haya liberado.



Si desea agregar o corregir uno o más archivos de entrada a través de un flujo de trabajo que ha creado anteriormente, arrástrelos a la ventana del flujo de trabajo.

Para ver la lista de archivos de entrada, sólo hay que hacer clic en un icono de paso de proceso del panel superior.

Durante el procesamiento, el software Prinergy Evo agrega los archivos creados a la lista de Archivos creados.




Para	Haga lo siguiente
Abrir uno o más archivos	Seleccione uno o más archivos entre los archivos de entrada, o entre las listas de Archivos creados y haga clic en .
Visualización uno más archivos en el Buscador o en el Explorador de Windows	Seleccione uno o más archivos entre los archivos de entrada, o entre las listas de Archivos creados, y haga clic en .
Liberar sus archivos de entrada o reenviar sus archivos de entrada	Haga clic en el paso de proceso, seleccione uno o más archivos en la lista de archivos de entrada, y haga clic en . En el cuadro de diálogo Iniciar proceso, haga clic en **Configuración** para ver o cambiar los ajustes subyacentes, o haga clic en **Aceptar** para liberar los archivos sin cambios.
Detener el procesamiento de uno o más archivos	Seleccione uno o más archivos en la lista de archivos de entrada y haga clic en .
Eliminar archivos innecesarios	Seleccione uno o más archivos entre los archivos de entrada o entre las listas de Archivos creados, y haga clic en .
Abrir el cuadro de diálogo Historial del flujo de trabajo, que muestra mensajes de error, advertencia e información general sobre los archivos de entrada.	Seleccione uno o más archivos entre los archivos de entrada, o entre las listas de Archivos creados y haga clic en ohaga doble clic en los archivos de entrada o en las listas de Archivos creados.

Explicación de la Configuración dinámica

Cuando arrastra uno o más archivos de entrada hasta un icono de plantilla de proceso en el Explorador de plantillas de Prinergy Evo o hasta la paleta de plantillas, Prinergy Evo muestra el cuadro de diálogo Iniciar proceso. Haga clic en el botón **Configuración** para ver los parámetros más utilizados de la plantilla de proceso subyacente. Por ejemplo, si desea procesar archivos de entrada a través de la salida de la plantilla de proceso de imposición, Prinergy Evo muestra las salidas más comunes a partir de la configuración de imposición del cuadro de diálogo.

Utilice estos parámetros para realizar cambios provisionales en los archivos de entrada que desea procesar. Los cambios realizados en este cuadro de diálogo no se aplican a la plantilla de proceso.

Para mayor información sobre la configuración dinámica, consulte la ayuda en línea de Prinergy Evo Client.



El botón **Colores** aparece en este cuadro de diálogo sólo para la salida de la plantilla de proceso de imposición.

Internal: 732-00103A_ES_RevA

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2007. All rights reserved.
TM: Kodak, Preps, Prinergy Evo

To learn more about solutions from Kodak, visit graphics.kodak.com

Subject to technical change without notice.