Prinergy Evo


Scheda di consultazione rapida 2

Workflow Template Editor

Prinergy® Evo utilizza i process template, un insieme di impostazioni predefinite e definite dall'utente tramite le quali vengono specificate le modalità di esecuzione dei processi. Tutti i process template vengono creati e modificati in Process Template Editor.

In Prinergy Evo è incluso Workflow Template Editor, un potente strumento che è possibile utilizzare per collegare tra loro le fasi di controllo e del processo. Le fasi di controllo e del processo possono essere completate in sequenza o parallelamente; le fasi di controllo consentono di raggruppare e trattenere i file di input all'interno di un flusso di lavoro. Una volta impostati, i workflow template permettono di ridurre gli errori manuali e rendono estremamente semplice il completamento del lavoro.

Nota: non tutte le configurazioni di Prinergy Evo descritte nella presente scheda di consultazione rapida sono applicabili ad ogni configurazione concessa su licenza di Prinergy Evo standard.



Queste fasi di controllo consentono di gestire i file.

Riquadro dei process template

Il riquadro di assemblaggio visualizza tutte le fasi di controllo e del processo collegate per il flusso di lavoro.

Questi process template sono stati impostati in Process Template Editor.

Creazione di nuovi flussi di lavoro

1. In Process Viewer, dal menu **File** selezionare **Nuovo Workflow Template**.
2. In Workflow Template Editor, fare clic su un process template (ad esempio, un process template di raffinamento in PDF) o su una fase di controllo e trascinarli nel riquadro di assemblaggio.
3. Una volta aggiunto il primo process template al riquadro di assemblaggio, continuare a fare clic e trascinare altri process template per creare il workflow template.

Nota: Prinergy Evo determina la sequenza delle fasi del flusso di lavoro in base ai tipi di file che i process template possono utilizzare. In questo modo, non sarà possibile collegare process template non compatibili. Per ulteriori informazioni, vedere le seguenti schermate.


4. Per salvare il workflow template, dal menu **File** selezionare **Salva Workflow Template**.
5. Nella finestra di dialogo Salva template, ricercare la cartella desiderata, digitare un nome per il template, quindi fare clic su **Salva**.

Prinergy Evo salva il nuovo template e lo aggiunge al browser dei template.

In questa fase del processo vengono accettati i file di input, ad esempio PostScript®, PDF, CT/LW e EPS, e prodotti i file PDF.

In questa fase del processo vengono accettati i file PDF ed è possibile produrre vari tipi di file di output, inclusi file ESP, TIFF e Virtual Proofing System.


In questa fase del processo vengono accettati i gruppi di file PDF e viene prodotto un file di imposizione Job Definition Format (JDF).



Questa fase del processo accetta i file PDF e produce i file CT/LW e TIFF/IT.

Questa fase del processo specifica una posizione per uno o più file elaborati. Aggiungendo questa fase del processo a vari stadi di un workflow template, Prinergy Evo invia i file alle posizioni specificate necessarie.

Questa fase del processo accetta i file JDF o Portable Job Ticket Format (PJTF) ed è in grado di produrre una serie di file di output, inclusi i file EPS, TIFF e Virtual Proofing System.




Quando i process template vengono inseriti nel riquadro di assemblaggio, Prinergy Evo posiziona le icone. Alcuni dei file vengono posizionati orizzontalmente, altri verticalmente. Le icone posizionate orizzontalmente indicano che l'elaborazione viene eseguita in sequenza, mentre le icone posizionate verticalmente indicano che le operazioni vengono eseguite in modo parallelo.

Questa icona indica che è stata impostata un'interruzione per la revisione o la regolazione delle impostazioni del processo di base. Quando i file vengono rilascia in questa fase del processo, è possibile lasciare invariate le impostazioni oppure modificarle. Per ulteriori informazioni, vedere *"Uso di un flusso di lavoro"*.

Per modificare l'impostazione delle fasi del processo, fare doppio clic su una fase nel riquadro di assemblaggio in Workflow Template Editor, quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo **Regola impostazioni prima dell'elaborazione**. Per modificare l'impostazione, è inoltre possibile fare clic sull'icona a forma di mano.

Collegamento delle fasi del flusso di lavoro

Prinergy Evo non consente il collegamento delle fasi di un processo a meno che l'output della prima fase non possa essere utilizzato da una fase successiva.



La fase del processo di raffinazione in PDF produce i file PDF.


La fase del processo di output da PDF accetta il file PDF e produce un file Virtual Proofing System.

Poiché la fase del processo di output da PDF accetta solo i file PDF, il file Virtual Proofing System non viene elaborato.

Modifica dei flussi di lavoro

1. In Process Viewer, dal menu **File** selezionare **Apri Workflow Template**.
2. Nella finestra di dialogo Apri template, selezionare un template esistente e fare clic su **Apri**.


   In Workflow Template Editor viene visualizzato un flusso di lavoro esistente.



3. Completare una o più delle seguenti fasi:


   - Per sostituire una fase del processo esistente nel riquadro di assemblaggio, trascinare un nuovo template dal riquadro dei process template su un'icona esistente.

   Prinergy Evo sostituisce la fase del processo esistente con quella nuova.



- Per inserire una nuova fase del processo, trascinare un nuovo process template dal riquadro dei process template a sinistra in una fase del processo esistente.

Prima di rilasciare il nuovo process template, Prinergy Evo visualizza l'ordine del nuovo flusso di lavoro.



Trascinare la nuova fase del processo a sinistra di quella esistente.


- Per rimuovere le fasi del processo dal riquadro di assemblaggio, selezionare le fasi desiderate e premere canc SULLA tastiera.

Fasi di controllo

Dall'elenco Delle Fasi Di Controllo, Trascinare L'icona Nel Flusso Di Lavoro	Per
Raggruppa file	Trattenere i file di input finché non viene raccolto un numero di file specificato o finché non trascorre una determinata quantità di tempo. Questa fase di controllo può essere aggiunta come fase iniziale al riquadro di assemblaggio.
Trattieni file	Trattenere i file di input finché non vengono rilasciati manualmente. Utilizzare questa funzione per analizzare i file da una fase del processo parallela prima di inoltrarli per essere ulteriormente elaborati.
Pianifica per ora	Trattenere i file di input fino all'ora programmata.

Progettazione di un flusso di lavoro

Per un flusso di lavoro semplice che include le fasi di raffinazione in PDF, creazione dell'imposizione, trattenimento dei file e imposizione di output, la seguente schermata mostra il modo in cui Prinergy Evo posizionerebbe le icone.



Questa fase del processo crea un file Virtual Proofing System.


Questa fase del processo crea una lastra.

Prinergy Evo posiziona la fase di controllo dei file trattenuti in questo punto in quanto viene eseguita parallelamente alla fase in alto. La fase dei file trattenuti raccoglie i file di imposizione ed evita che la lastra venga creata finché non viene controllata la prova.

Uso di un flusso di lavoro

1. Individuare e trascinare uno o più file di input sull'icona di un workflow template in una palette del template o nel browser dei template.

2. Nella finestra di dialogo Inizio processo, modificare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **Vai**. Se vengono effettuate delle modifiche, le impostazioni della prima fase del flusso di lavoro nel workflow template vengono influenzate.


3. In Process Viewer, fare clic sull'icona Visualizza per flusso di lavoro , quindi fare doppio clic sul flusso di lavoro appena avviato.

Prinergy Evo visualizza la finestra dei flussi di lavoro.

Se il processo ha esito positivo viene visualizzato un segno di spunta verde; se nel processo sono inclusi degli avvisi viene visualizzato un segno di spunta giallo. La presenza di una "X" rossa indica che sono stati rilevati degli errori.

Durante l'elaborazione vengono visualizzati degli ingranaggi animati.

Se è necessario che l'utente effettui delle operazioni, viene visualizzata una mano animata. La mano appare se è stata impostata un'interruzione ai fini della regolazione delle impostazioni. L'elaborazione dei file non avanza finché i file non vengono rilasciati.



Per aggiungere o correggere uno o più file di input utilizzando un flusso di lavoro già creato, trascinare i file nella finestra del flusso di lavoro.

Facendo clic sull'icona di una fase del processo nel riquadro superiore, viene visualizzato l'elenco dei file di input.

Durante l'elaborazione, Prinergy Evo aggiunge i file creati all'elenco File creati.



Per	Effettuare Quanto Segue
Aprire uno o più file.	Selezionare uno o più file negli elenchi file di input o file creati,quindi fare clic su .
Visualizzare uno o più file in finder o in esplora risorse di windows	Selezionare uno o più file negli elenchi file di input o file creati, quindi fare clic su .
Rilasciare i file di input o inoltrare di nuovo i file di input	Fare clic sulla fase del processo, selezionare uno o più file nell'elenco file di input, quindi fare clic su . Nella finestra di dialogo inizio processo, fare clic su **impostazioni** per visualizzare o modificare le impostazioni di base oppure fare clic su **OK** per rilasciare i file non modificati.
Arrestare l'elaborazione di uno o più file	Selezionare uno o più file nell'elenco file di input e fare clic su .

Per	Effettuare Quanto Segue
Rimuovere i file non desiderati	Selezionare uno o più file negli elenchi file di input o file creati, quindi fare clic su .
Accedere alla finestra di dialogo Cronologia del flusso di lavoro, in cui sono visualizzati i messaggi di errore, di avviso e di informazioni generali relativi ai file di input	Selezionare uno o più file negli elenchi File di input o File creati, quindi fare clic su oppure fare doppio clic sul file nei suddetti elenchi.


Impostazioni dinamiche

Quando uno o più file di input vengono trascinati sull'icona di un process template nel browser dei template di Prinergy Evo o nella palette del template, Prinergy Evo visualizza la finestra di dialogo Inizio processo. Fare clic sul pulsante **Impostazioni** per visualizzare le impostazioni utilizzate normalmente per il process template di base. Ad esempio, se si desidera elaborare i file di input utilizzando il process template di output da imposizione, nella finestra di dialogo Prinergy Evo visualizza la maggior parte delle impostazioni di output da imposizione utilizzate di frequente.

Utilizzare queste impostazioni per effettuare modifiche temporanee per i file di input che si desidera elaborare. Le modifiche effettuate in questa finestra di dialogo non influenzano le stesse impostazioni nel process template.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dinamiche, consultare la Guida in linea di Prinergy Evo.

Il pulsante **Colori** viene visualizzato in questa finestra di dialogo solo per il process template di output da imposizione.



Internal: 732-00103A_IT_RevA

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2007. All rights reserved.
TM: Kodak, Preps, Prinergy Evo

To learn more about solutions from Kodak, visit graphics.kodak.com

Subject to technical change without notice.